

تاهج ل فتهال ا عضو في Cisco Jabber نيوكت لاصتال

تايوت حمل

[عمدق مل](#)

[قيساس الابلطت مل](#)

[تابلطت مل](#)

[عمدختس مل تانوك مل](#)

[نيوكت ل](#)

[حصلا نم ققحت ل](#)

[اهجالص او اطاخال فاشك تس](#)

عمدق مل

في اهم ادختس ا متي يتل Cisco Jabber ل لاصتال تاهج ذي فننت قيفي ك دن تس مل اذه حضوي فتهال عضو.

قيساس الابلطت مل

تابلطت مل

نم عم فرعم ي ق ل تي تن ا ي صوي cisco:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) جم ان رب
- روضحل او ق يروف ل ا ق لس ارمل (IM&P)
- Cisco Jabber ل Windows

عمدختس مل تانوك مل

قيلات ل جم ارب ل تارادص ا ل دن تس مل اذه في ا دراو ل تامول عم مل دن تس ت:

- Cisco Jabber ل Windows 12.0(0) ا رادص ا و ا
- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)، رادص ا ل 11.5(1)SU4 (11.5.1.14900-11)
- رادص ا ل 11.5(1)SU4 (11.5.1.14900-32) روضحل او ق يروف ل ا ق لس ارمل

صاخ ق يلم عم ق ئب في ا دوجوم ل ا زه ج ال نم دن تس مل اذه في ا دراو ل تامول عم مل ااشن ا مت تن ا ك اذ ا. (يضا رتفا) حوس مم نيوكت ب دن تس مل اذه في ا عم دختس مل ا زه ج ال ا عي مج ا ا ب رما ي ال لم تح مل ا ري ا ت ل ل كم هف نم دك ا ت ف، ل ي غ ش ت ل ا دي ق ك تك ب ش

نيوكت ل

دن ع، فتهال ا رب ع دجاوت ل ا ي تحو، لاصتال تاهج عم د 12.0 رادص ا ل Cisco Jabber ل Windows عم دقي م ادختس ا دع ي مل. (طاقف فتهال ا عضو مساب اق باس فو ر عم ل) فتهال ا عضو في اهم ادختس ا [رشن ل ا ل ي ل د](#) في حضوم وه امك) ا بول ط م .msi تي ب ث ت ا ن ا ث ا PRODUCT_MODE=Phone_MODE

ل Cisco Jabber) [يلحملا](#).

مذخ فيرعت فلم 12.0 رادصلال Cisco Jabber مذختسي امذنع ، لاصلتالال تاهج نيزختب حامسلل ريريرغت بجي ، (فتاهال اعضو اي) انهنيوكت مت يتيال IM&P مداوخ نودب (UC) ةذومل الاصلتالال امعال IM&P دادعإ.

مذئاق مذاخك IM&P مداخ لاصلتالال تاهج عم فتاهال اعضو يي Jabber مذختسي :مذطالم لعل ةذومل تادادعال لعل اهوارج| مت يتيال تاريريرغتلال رثوت) هب صاخلال لاصلتالال تاهج (ةيرورفال السارمل اذ ي مذختسم عيمج لعل IM&P مداخ).

نكيذمت ديدحت ااعلل بجي ، طقف فتاهال اعضو يي لاصلتالال تاهج مذختسإ مت يتيال امك (ةيرورفال السارمل مذختسإ نم ذجأ نكيذمتي ال يتيال) IM&P مداوخ لعل ةيرورفال السارمل عيمج نم ةيرورفال السارمل ةنوق يي ليطعت لعل اذ يذوي ، كذلذ عمو ؛ ةروصلال يي فحضم وه امعال Cisco Jabber.

The screenshot shows the Cisco Unified CM IM and Presence Administration web interface. The 'Messaging Settings' page is open, and the 'Enable instant messaging' checkbox is checked. A red box highlights this checkbox, and a green arrow points to it with the text 'MUST BE UNCHECKED'. A dialog box titled 'Message from webpage' is overlaid on the right, containing a warning icon and the text 'Please note, changes to this setting will not take effect until the XCP Router service is restarted.' The 'OK' button in the dialog is highlighted with a green box.

حضم وه امك (ابولطم ذجاوتل نكي مل اذإ) رفوتللا ةكراشم نكيذمت ديدحت ااعلل اضي نكيذمتي :ةروصلال يي ف

Cisco Unified CM IM and Presence Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Presence Settings ▾ Standard Configuration
Gateways ▾ Advanced Configuration
Inter-Clustering
Inter-Domain Federation ▾
Intradomain Federation Setup
Routing ▾
Domains

Cluster ID* StandAloneCluster39eb7

Enable availability sharing

Allow users to view the availability of other users without being prompted for approval
NOTE: this option must be turned on for SIP clients to function properly

Enable use of Email Address for Inter-domain Federation

Maximum Contact List Size (per user)* 200 No Limit

Maximum Watchers (per user)* 200 No Limit

CUCM IM and Presence Publish Trunk ▾

م ت ، رفوتلا ةكراشم نيكم ت و ةيروفلا ةلسارملا نيكم ت نم لك تاعبرملا ديحت ءاغل دعب فيرعت فلم مادختسا كلذ دعب كنكمي ، دقعل ا عيجم يل Cisco XCP هجوم ةمدخ ليغشت ةداع Cisco Jabber ةطساوب لاصتالا تاهج ضرع متي و IM&P مداخ نودب ةدحوملا تالاصتالا ةمدخ Windows 12.0 ءالمعل

مداخ نإف ، مهب ةصاخلا دجاوتلا ةلاح Jabber وم دختسم رهظي نأ دبرت تنك اذا : **ةظالم** بولطم روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا

ةيروفلا ةلسارملا نم مدختسملا نيكم تل رايتخالا عبرم لازي ال ، لاصتالا تاهج ضرع لجا نم تالاصتالا ةمدخ فيرعت فلم ي ف روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا نيوكت) روضحلاو ةدحوملا ةدحوملا تالاصتالا ةمدخ فيرعت فلم نأ نم مغرلا يلع) ققحتلا يل ءاجب (نرتقملا ةدحوملا (هيف ةجردملا روضحلاو ةيروفلا ةلسارملا مداوخ نم يا يلع يوتحي ال

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

End User Configuration

Save Delete Add New

User Information

User Status: Active Enabled LDAP Synchronized User
 User ID*: ccooper
 Self-Service User ID: 1001
 PIN: [Edit Credential](#)
 Confirm PIN:
 Last name*: Cooper
 Middle name:
 First name: Craig
 Display name: Craig Cooper
 Title:
 Directory URI: ccooper@
 Telephone Number: 1001
 Home Number:
 Mobile Number:
 Pager Number:
 Mail ID: ccooper@
 Manager User ID:
 Department:
 User Locale: English, United States ▾
 Associated PC/Site Code:
 Digest Credentials:
 Confirm Digest Credentials:
 User Profile: Use System Default("Standard (Factory Default) U: ▾ [View Details](#)
 User Rank*: 1-Default User Rank ▾

Convert User Account

Convert LDAP Synchronized User to Local User

Service Settings

Home Cluster
 Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
 Include meeting information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)
[Presence Viewer for User](#)
 UC Service Profile: PhoneOnlyServiceProfile ▾ [View Details](#)


ىل ع يوتحي PhoneOnlyServiceProfile نأ نم مغرلا ىل ع...

IM and Presence Profile

Primary: ▾
 Secondary: ▾
 Tertiary: ▾

ةحصللا نم ققحتلا


عضو ي (ف) 11.7(1) م يدقلا ليمعلاو Cisco Jabber 12.0(1) ليمع نم ب قرفلا ةيؤر نكمي انه (فتاهل):



ذئذنعف ،ابولطم لازي ال روضحل ناك اذا:

1. نيوكتلل → دجاوتلل → تاداعل نمض رفوتللا ءكراشم نيكمتم نم ققحتلل نكمي لازي ال (سي سايقلا)
2. ءدقع لك لىلع Cisco نم XCP هجوم ءمدخ ليغشت ءداعل تمتم.
3. Cisco فلمللا نييعت ءداعل → تاداعل رتخأ م ،جورخلال ليحست (Jabber لي مع نييعت ءداعل. Jabber)

ءنراقمللا هيلع وءبتم ام اءه:



اهحالصوا ءاطخالا فاشكتسا

نيوكتللا اءهل اءحالصوا ءاطخالا فاشكتسال ءءءم تامولعم آيلا ءرفوت ال.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا