Jabber pour iPhone - Guide de démarrage rapide

Contenu

Introduction Conditions préalables Configuration logicielle requise Configuration matérielle requise Configuration des services téléphoniques Téléphone logiciel Jabber Configuration de la messagerie vocale Configuration de Unity Connection Configuration de Unity Connection Configuration du répertoire Services du répertoire LDAP Services d'annuaire UDS Configuration des utilisateurs finaux de CUCM

<u>Découverte de service</u> <u>Téléchargement et installation de Cisco Jabber</u> <u>Connexion à Jabber</u>

Introduction

Ce document décrit les étapes nécessaires pour un déploiement réussi de Cisco Jabber pour iPhone avec des fonctionnalités de base. Ce guide de démarrage rapide ne couvre aucune des fonctionnalités avancées prises en charge par Cisco Jabber pour iPhone.

Conditions préalables

Cisco vous recommande d'avoir une connaissance de base de la page Web d'administration de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) ainsi qu'une expérience des configurations téléphoniques de base.

Configuration logicielle requise

Ce guide suppose que les versions logicielles suivantes sont utilisées :

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) version 10.5(2) ou ultérieure.
- Cisco Unified IM and Presence (IM&P) version 10.5(2) ou ultérieure.
- Cisco Unity Connection (CUXN) version 10.5 ou ultérieure.
- Jabber pour iPhone 12.1 ou version ultérieure.
- iPhone IOS 11, 12 ou supérieur

Configuration matérielle requise

Les spécifications matérielles de Jabber pour iPhone sont basées sur des modèles de périphériques Apple spécifiques. Veuillez consulter la liste ci-dessous :

• Périphériques pris en charge

iPhone 5iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 8, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS et iPhone XS Max. iPod touch 6e génération

Configuration des services téléphoniques

Téléphone logiciel Jabber

Jabber pour iPhone offre la possibilité de fournir des services téléphoniques via un périphérique Cisco Dual Mode pour iPhone souvent appelé TCT ou Softphone.

Pour configurer un périphérique TCT, connectez-vous à la page Web Administration de CUCM et accédez à **Device > Phone**.



Dans le menu Rechercher et répertorier les téléphones, sélectionnez Ajouter nouveau.



Une fois dans le menu **Ajouter un nouveau téléphone**, recherchez le type de téléphone dans la liste déroulante **Cisco Dual Mode for iPhone** device type. Une fois sélectionné, cliquez sur **Suivant**.

Add a New Phone		
Next .		
Status Status: Ready		
Create a phone using	the phone type or a phone template	
Phone Type* or	Osto Dual Hode for iPhone	
O BAT Phone Tempi	Me* (Not Selected	1

Le tableau ci-dessous (Tableau 1.0) contient tous les champs qui doivent être configurés lors de la configuration d'un périphérique Cisco Dual Mode pour iPhone (TCT) dans CUCM. La plupart des champs obligatoires ont des configurations par défaut et ne doivent pas être configurés

manuellement, sauf si nécessaire pour votre déploiement. Vous devez configurer manuellement tous les champs dans lesquels la colonne **Configuré par défaut** du tableau ci-dessous est définie sur **NON**.

Conseil : Cisco recommande que tous les périphériques Cisco Dual Mode pour iPhone soient configurés avec un préfixe de nom de périphérique TCT. Par exemple, vous configurez un utilisateur nommé Holly Day avec un périphérique TCT. Son ID utilisateur CUCM est valide jour pour que son nom de périphérique TCT soit TCTHDAY.

Tableau 1.0

Champs	Deremètre per défeut	Configuré	Description
obligatoires	Parametre par delaut	par défaut	Description
Nom du périphérique	Doit être ajouté manuellement, le nom du périphérique doit commencer par TCT.	NON	Entrez un nom pour identifier les téléphones logiciels
Groupe de périphériques	Vous devez sélectionner l'un des groupes de périphériques disponibles.	NON	Sélectionnez le groupe de périphériques auquel vous voulez attribuer ce téléphone. Le groupe de périphériques définit des ensembles de caractéristiques communes pour les périphériques, tels que la région, le groupe date/heure et le modèle de touches de fonction.
Modèle de bouton du téléphone	Cadre de service client standard	NON	Sélectionnez le modèle de bouton de téléphone approprié. Le modèle de bouton du téléphone détermine la configuration des boutons d'un téléphone et identifie la fonction (ligne, numérotation abrégée, etc.) utilisée pour chaque bouton.
Profil téléphonique	Profil téléphonique	OUI	Choisissez un profil de téléphone commun dans la liste des profils de téléphone
Emplacement	Concentrateur_Aucun	OUI	courants disponibles Utilisez des emplacements pour mettre en oeuvre le contrôle d'admission des appels (CAC) dans un système de traitement des appels centralisé. L'emplacement spécifie la bande passante totale disponible pour les appels à destination et en provenance de cet emplacement. Un paramètre d'emplacement Hub_None signifie que la fonction d'emplacement ne garde pas la bande passante consommée par ce téléphone IP Cisco Unified. Un paramètre d'emplacement de Phantom spécifie un emplacement qui permet la réussite de CAC sur les liaisons entre les divers regroupements de secteurs qui utilisent le protocole H 323 ou SIP
Pont intégré	Par défaut	OUI	Activez ou désactivez le pont de

			conférence intégré pour la fonctionnalité d'insertion à l'aide de la liste déroulante Pont intégré (sélectionnez Activé, Désactivé ou Par défaut). Pour chaque téléphone qui souhaite accéder à la confidentialité, sélectionnez On dans la liste déroulante
Confidentialité	Par défaut	OUI	activée, le système supprime les informations d'appel de tous les téléphones qui partagent des lignes et empêche d'autres lignes partagées d'intervenir sur ses appels.
Périphérique Mode de mobilité	Par défaut	OUI	mobilité du périphérique pour ce périphérique ou sélectionnez Par défaut pour utiliser le mode de mobilité du périphérique par défaut. Le paramètre par défaut utilise la valeur du paramètre de service Device Mobility Mode pour le périphérique.
ID utilisateur propriétaire	Définir l'ID utilisateur	NON	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'ID utilisateur de l'utilisateur de téléphone affecté. L'ID utilisateur est enregistré dans l'enregistrement détaillé des appels (CDR) pour tous les appels effectués à partir de ce périphérique. L'attribution d'un ID utilisateur au périphérique déplace également le périphérique de « Périphériques non affectés » par "Utilisateurs" dans le rapport sur l'utilisation des licences.
Utiliser un point de relais de confiance	Par défaut	OUI	Dans la liste déroulante, activez ou désactivez si Cisco Unified CM insère un périphérique de point de relais de confiance (TRP) avec ce point de terminaison multimédia. Un périphérique TRP (Trusted Relay Point) désigne un périphérique MTP ou transcodeur étiqueté comme point de relais de confiance.
Toujours utiliser la ligne principale	Par défaut	OUI	Dans la liste déroulante, sélectionnez (Désactivé, Activé ou Par défaut). Par défaut - Cisco Unified Communications Manager utilise la configuration du paramètre de service Always Use Prime Line, qui prend en charge le service Cisco CallManager.
Toujours utiliser Prime Line pour les messages vocaux	Par défaut	OUI	Dans la liste déroulante, sélectionnez (Désactivé, Activé ou Par défaut). Par défaut - Cisco Unified CM utilise la configuration du paramètre de service Always Use Prime Line for Voice Message, qui prend en charge le service Cisco

Mode de capture de paquets Groupe de présence BLF	Aucune Groupe de présence standard	OUI	Ce paramètre existe uniquement pour le dépannage du chiffrement ; la capture de paquets peut entraîner une utilisation élevée du processeur ou des interruptions de traitement des appels. Sélectionnez un groupe Presence pour l'utilisateur final. Le groupe sélectionné spécifie les périphériques, les utilisateurs finaux et les utilisateurs d'applications qui peuvent surveiller ce numéro de répertoire.
p			La valeur par défaut du groupe Presence spécifie le groupe Presence standard, configuré avec l'installation.
Profils de sécurité des périphériques	Doit être sélectionné manuellement.	NON	Vous devez appliquer un profil de sécurité à tous les téléphones configurés dans Administration de Cisco Unified Communications Manager. <i>Installation de Cisco Unified Communications Manager</i> fournit un ensemble de profils de sécurité prédéfinis et non sécurisés pour l'enregistrement automatique. Pour activer les fonctions de sécurité d'un téléphone, vous devez configurer un nouveau profil de sécurité pour le type de périphérique et le protocole et l'appliquer au téléphone. Si le téléphone ne prend pas en charge la sécurité, sélectionnez un profil non sécurisé.
Profil SIP	Doit être sélectionné manuellement.	NON	Selectionnez le profil SIP par defaut ou un profil spécifique précédemment créé. Les profils SIP fournissent des informations SIP spécifiques pour le téléphone, telles que les compteurs d'enregistrement et de keepalive, les ports multimédias et ne perturbent pas le contrôle. Généralement, le profil SIP standard pour les périphériques mobiles serait utilisé sur un périphérique TCT.
Opération de certificat	Aucune opération en attente	OUI	Ce champ est lié à l'inscription au CAPF.
Option du MDN	Refus d'appel	OUI	Lorsque vous activez le paramètre NPD sur le téléphone, ce paramètre vous permet de spécifier comment les fonctions NPD gèrent les appels entrants.

CallManager.

Une fois que vous avez configuré tous les champs requis pour la configuration TCT, enregistrez la configuration en cliquant sur le bouton **Enregistrer**.



Maintenant que vous avez créé un TCT, vous devez ajouter un numéro de répertoire au périphérique. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Ajouter un nouveau numéro de répertoire** située en haut à gauche de la configuration TCT.

Association		
	Modify Button Items	
1	End a new DN	

Note: Ce document ne couvre pas la configuration de ligne complète du périphérique TCT. La configuration de ligne est une configuration standard qui doit être exécutée pour tous les téléphones et n'est pas une configuration spécifique aux périphériques TCT.

Conseil : une fois que vous avez configuré un numéro de répertoire, votre périphérique TCT doit s'assurer d'associer l'utilisateur final CUCM au numéro de répertoire. Pour ce faire, faites défiler la configuration du numéro de répertoire vers le bas et sélectionnez **Associer les utilisateurs finaux**. Cette configuration est requise si vous prévoyez d'utiliser Jabber pour la présence téléphonique.

Configuration de la messagerie vocale

Jabber pour iPhone peut récupérer et lire les messages vocaux stockés sur Cisco Unity Connection. Pour configurer la messagerie vocale de Jabber pour iPhone, procédez comme suit :

Configuration de Unity Connection

Commencez par vous connecter à la page Web d'administration Web de Cisco Unity Connection et naviguer jusqu'à **Utilisateurs > Utilisateurs.**



Lorsqu'elle est présentée avec **Search Users** page recherchez et sélectionnez votre boîte aux lettres Jabber pour les utilisateurs d'iPhone.

Search Users			
User Refresh Help			
Status Found 1 User(s) Search Limits Limit search to All +			
Users (1 - 1 of 1)			
Find Users where Alias \$ contains	s 🗘 tuser	Find	
	Alias *		Extension
B	tuser	8675309	
Delete Selected Add New Bulk Edit	Show Dependencies		

Une fois rendu à la page **Modifier les bases d'utilisateur d'utilisateur (Edit User Basics)** de la boîte aux lettres de l'utilisateur, notez les **appels de service** configurés.

Class of Service Voice Mail User COS \$

Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Classe de service > Classe de service.

Ξ	Class of Service	
	Class of Service	
	Class of Service	Membership

Lorsque la page **Rechercher une classe de service s'**affiche, recherchez et sélectionnez la classe de service que vous avez précédemment notée.

Search Class of Servi	ice			
Class of Service Refr	resh Help			
- Status				
Found 1 Class of 1	Service(s)			
Class of Services	(1 - 1 of 1)			
Find Class of Services	where Display Name	begins with	Voice Mail User COS	Find
			Voice Mail User COS	

Une fois sur la page Modifier la classe de service, vérifiez que :

- 1. Vérifiez que la case est cochée pour la fonctionnalité pour **autoriser les utilisateurs à utiliser** la boîte de réception Web et les flux RSS (Allow Users to Use the Web Inbox and RSS Feeds).
- 2. Vérifiez également que la fonctionnalité pour **autoriser les utilisateurs à utiliser Unified Client pour accéder à la messagerie vocale (Allow Users to Use Unified Client to Access Voicemail)** est activée en cochant la case située près du nom de la fonction.

Une fois la configuration de la classe de service vérifiée, accédez à **Paramètres système > Avancé > Paramètres API (System Settings > Advanced > API Settings)** dans le volet de navigation de gauche. Activez les trois paramètres présentés sur la page **Configuration de l'API** (**API Configuration page**).

API Configuration	
API Configuration Rafeach Help	
(Save)	
API Configuration	
Nane	Value
Allow Access to Secure Message Recordings through CLMI	0
Display Message Header Information of Secure Messages through CLMI 0	
Allow Hessage Attachments through CUPE	0

Configuration CUCM

Maintenant que Unity Connection est configuré, nous passons à la configuration CUCM pour la messagerie vocale Jabber pour iPhone. Commencez par accéder à Gestion de l'utilisateur > Paramètres de l'utilisateur > Profil de service (User Management > User Settings > Service Profile).



Une fois sur la page Rechercher et répertorier les services UC (Find and List UC Services), sélectionnez Ajouter nouveau (Add New).



Lorsque la page **Configuration du service UC s'affiche, sélectionnez Messagerie vocale** dans la liste **Type de service UC**, puis sélectionnez **Suivant**.

UC Service Configuration		
Next		
_ Status		
i Status: Ready		
Add a UC Service		
UC Service Type Voicemail	\$	

La page **Configuration du service UC (UC Service Configuration page)** s'affiche. Commencez par sélectionner **Unity Connection** dans la liste déroulante **Type de produit (Product Type)**. Vous devez également configurer un nom pour le service UC de messagerie vocale et fournir l'**IP**, **le nom d'hôte ou le nom de domaine complet (FQDN)** du serveur de Unity Connection qui exécute les services REST et Jetty.

UC Service Configuration				
Save				
Status: Ready				
UC Service Information				
UC Service Type:	Voicemail	-		
Produce Type	Unity Connection	•		
Name*	CUXN-Sub-01			
Description	Unity Connection Subscriber 1			
Host Name/IP Address*	CUXN-SUB-01.testlab.com			
Port	443			
Protocol	HTTPS	•		

Remarque : jusqu'à trois services UC de messagerie vocale peuvent être affectés à un profil de service UC.

Maintenant que les services UC de messagerie vocale sont définis, nous les affecterons au profil de service. Commencez par accéder à Gestionnaire d'utilisateur > Paramètres d'utilisateurs > Service UC (User Management > User Settings > Service Profile).

User Management - Bulk Administration	n ▼ Help ▼
Application User End User	
User/Phone Add	
SIP Realm	
User Settings	Credential Policy Default
Self-Provisioning	Credential Policy
Assign Presence Users	Role
	Access Control Group
	Application User CAPF Profile
	End User CAPF Profile
	UC Service
	Service Profile
	User Profile
	User Group
	User Rank

Dans le menu **Rechercher et définir les profils de service**, recherchez et sélectionnez le profil de service utilisé par votre Jabber pour les utilisateurs d'iPhone ou créez un nouveau profil de service en sélectionnant **Ajouter nouveau**.

Find and List Service Profiles						
Status 1 4 records found						
Find Service Profiles when	Find Service Profiles where Name 1 begins with 1 Find Clear Filter 4 -					
•		Name *	Description			
	Full_UC_SP			System Default Service Profile		
0	Full UC SP No-CTI					
	Full UC UDS SP					
0	Voice Only SP					

Une fois sur la page Configuration du profil de service (Service Profile Configuration), faites défiler jusqu'à la section Profil de messagerie vocale (Voicemail Profile) et attribuez le service UC (UC Service) au profil de service (Service Profile), puis sélectionnez Enregistrer.

Voicemail	Profile	
Primary	CUXN-Sub-01 \$	
Secondary	CUXN-Sub-02 \$	
Tertiary	<none> \$</none>	
Credentials	source for voicemail service* Unified CM - IM and Presence	\$

Note: La configuration Jabber pour iPhone ci-dessus suppose que Unity Connection utilise l'authentification LDAP. Dans les cas où les boîtes aux lettres ne sont pas intégrées à LDAP, reportez-vous au Guide de déploiement sur site de Cisco.

Configuration du répertoire

Jabber pour iPhone dépend des services d'annuaire pour la résolution des contacts d'entreprise. Jabber peut effectuer la résolution du répertoire via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou UDS (User Data Services) de CUCM. Reportez-vous aux sections ci-dessous pour obtenir des informations sur la configuration des services d'annuaire LDAP ou UDS pour Jabber pour iPhone.

Services du répertoire LDAP

Jabber pour iPhone prend en charge trois services d'annuaire LDAP connus, comme indiqué cidessous :

- Active Directory Domain Services
- OpenLDAP
- Service AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Service)

Ce guide décrit les étapes à suivre pour configurer Jabber pour iPhone 12.1 ou version ultérieure afin de l'intégrer aux services de domaine Active Directory, car il s'agit d'une intégration courante.

Commencez par vous connecter à la page Web Administration de CUCM et accédez à Gestionnaire d'utilisateur > Paramètres d'utilisateurs > Service UC (User Management > User Settings > UC Service).



Une fois sur la page Rechercher et répertorier les services UC (Find and List UC Services), sélectionnez Ajouter nouveau (Add New).



Lorsque la page **Configuration du service UC (UC Service Configuration)** s'affiche, sélectionnez le **répertoire (Directory)** dans la liste déroulante **Type de service UC (UC Service Type)** et sélectionnez **Suivant (Next)**.

UC Service Configuration				
Next				
_ Status				
i Status: Read	ly			
Add a UC Servic	e			
UC Service Type	Directory \$			

La page Configuration du service UC (UC Service Configuration page) s'affiche. Sélectionnez Répertoire amélioré (Enhanced Directory) dans la liste déroulante Type de produit (Product Type). Vous devez également configurer un nom (Name) pour le répertoire UCService et fournir l'IP, le nom d'hôte (Hostname) ou le nom de domaine complet (FQDN; Fully Qualified Domain Name) du serveur répertoire.

Par défaut, le **type de connexion (Connection Type)** sera défini sur **Catalogue global (Global Catalog)** qui suppose qu'un contrôleur de domaine Microsoft est utilisé comme source du répertoire. Si un serveur de catalogue global est utilisé, le numéro de **port (Port)** de la configuration doit être défini sur **3268**. Cisco recommande l'utilisation d'un serveur de catalogue global comme ressource de répertoire, car il permet de résoudre plus efficacement les requêtes.

Astuce : Dans les cas où vous n'utilisez pas de contrôleur de domaine pour les services de domaine Microsoft Active Directory, le service UC du répertoire doit avoir le **port (Port)** défini sur **389** à **type de connexion (Connection Type)** et doit être défini sur **LDAP**.

UC Service Informatio	n				
UC Service Type:	Directory				
Product Type*	Enhanced Directory	\$			
Name*	MS_AD_01				
Description	Microsoft Domain Controller				
Host Name/IP Address*	MS-AD-01.testlab.com				
Port	3268				
Protocol	ТСР	\$			
Connection Type*	Connection Type* Global Catalog \$				
Use Secure Connection	<u>on</u>				
Use Wildcards	Use Wildcards				
Disable Secondary Number Lookups					
Uri Prefix					
Phone Number Masks					

Remarque : jusqu'à trois services de communications unifiées d'annuaire peuvent être affectés à un profil de service de communications unifiées.

Maintenant que les services UC du répertoire sont définis, nous les affecterons au profil de service. Commencez par accéder à Gestionnaire d'utilisateur > Paramètres d'utilisateurs > Service UC (User Management > User Settings > Service Profile).

User Management 👻 Bulk Administration	n 🕶 Help 👻
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings Self-Provisioning Assign Presence Users	Credential Policy Default Credential Policy Role
	Access Control Group Application User CAPF Profile End User CAPF Profile UC Service
	Service Profile User Profile User Group User Rank

Dans le menu **Rechercher et définir les profils de service**, recherchez et sélectionnez le profil de service utilisé par votre Jabber pour les utilisateurs d'iPhone ou créez un nouveau profil de service en sélectionnant **Ajouter nouveau**.

Find and List Service Profiles						
Add New 🔛 Select All 🔛 Clear All 🙀 Delete Selected						
Status i 4 records found						
Service Profiles (1 - 4 of 4)						
Find Service Profiles where Name Degins	with 🕄 👘 Find Clear Fiter 🔶	-				
•	Name *	Description				
Evil_UC_SP			System Default Service Profile			
Full_UC_SP_No-CTI						
Full UC UDS SP						
Voice Only SP						

Une fois sur la page **Configuration du profil de service (Service Profile Configuration)**, faites défiler jusqu'à la section **Profil d'annuaire (Directory Profile) et affectez le répertoire UCService au profil de service.** Vous devez également définir la base de recherche du répertoire actif (Active Directory), qui doit être l'unité d'organisation ou le répertoire dans lequel se trouvent les utilisateurs de votre entreprise.

Lors de la configuration de la section **profil du répertoire (Directory Profile)**, vous devrez également configurer une méthode d'authentification de répertoire. Cochez la case située près de **Utiliser les informations d'identification utilisateur connectées (Use Logged On User Credential)** pour empêcher les requêtes anonymes et forcer Jabber à s'authentifier avec les informations d'identification entrées lors de la connexion Jabber. Si l'option **Utiliser les informations d'identification utilisateur connectées** n'est pas cochée, Jabber tentera d'effectuer un accès anonyme au serveur d'annuaire. L'accès au répertoire anonyme n'est pas recommandé par Cisco.

Une fois que vous avez terminé la configuration du profil du répertoire (Directory Profile),

Note: Si vous utilisez CUCM 10.X - 11.5.X, la section Profil du répertoire (Directory Profile) du profil de service inclut également des champs de nom d'utilisateur et de mot de passe qui permettent d'utiliser un nom unique comme ID d'utilisateur autorisé à exécuter des requêtes sur le serveur LDAP. Dans CUCM 12.X, si vous voulez utiliser un ID utilisateur unique pour l'authentification des services d'annuaire, vous devez utiliser les paramètres Nom d'utilisateur et Mot de passe de connexion dans le fichier jabber-config.xml.

- Directory Profile	
Primary MS_AD_01 Secondary MS_AD_02 Tertiary <none></none>	
Use UDS for Contact Resolution	
Search Base 1	OU=Users,DC=testlab,DC=com
Search Base 2	
Search Base 3	
Recursive Search on All Search Bases	
Search Timeout (seconds) *	5
Base Filter (Only used for Advance Directory)	
Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)	
Allow Jabber to Search and Add Security Groups	

Attention : Cisco Jabber interroge la source de contact à l'aide de différents attributs. Tous ces attributs ne sont pas indexés par défaut. Pour garantir une recherche efficace, les attributs utilisés par Cisco Jabber doivent être indexés sur le serveur d'annuaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conditions préalables LDAP du Guide de planification Jabber.

Services d'annuaire UDS

CUCM User Data Services (UDS) fournit une API de source de contact qui peut être utilisée par Jabber sur l'accès mobile et distant de Cisco Expressway pour la résolution des contacts et il s'agit d'un service de contact facultatif pour les clients du réseau de l'entreprise. La source de contact UDS utilise les informations du tableau de l'utilisateur Unified CM pour fournir une résolution de répertoire.

Commencez par vous connecter à la page d'administration Web de CUCM et naviguez jusqu'à **User Management > User Settings > Service Profile**.

User Management 👻 Bulk Ar	dministration +	Help 👻
Application User		
End User		
User/Phone Add	•	
SIP Realm		
User Settings	•	Credential Policy Default
Self-Provisioning		Credential Policy
Assign Presence Users		Role
		Access Control Group
		Application User CAPF Profile
		End User CAPF Profile
		UC Service
		Service Profile
		User Profile
		User Group
		User Rank

Dans le menu **Rechercher et définir les profils de service**, recherchez et sélectionnez le profil de service utilisé par votre Jabber pour les utilisateurs d'iPhone ou créez un nouveau profil de service en sélectionnant **Ajouter nouveau**.

Find and List Service Profiles					
Carland New III Select All III Clear All 🔆 Delete Selected					
Status 1 4 records found					
Service Profiles (1	- 4 of 4)				
Find Service Profiles when	e Name 0 begins with 0	Find Clear Filter 💠 👄			
0	,	iame *	Description		
	Full_UC_SP			System Default Service Profile	
0	Full_UC_SP_No-CTI				
0	Full UC UDS SP				
0	Voice Only SP				

Une fois sur la page **Configuration du profil de service**, faites défiler jusqu'à **Répertoire Section Profil et activez la case à cocher Utiliser UDS pour la résolution de contact, puis sélectionnez Enregistrer.**

Directory Profile			
Binner (Hunner)			
Primary <none> +</none>			
Secondary <pre></pre> <pre>\$</pre>			
Tertiary <pre><none> \$</none></pre>			
Use UDS for Contact Resolution			
Use Logged On User Credential			
Search Base 1			
Search Base 2			
Search Base 3			
Recursive Search on All Search Bases			
Search Timeout (seconds)*	5		
Base Filter (Only used for Advance Directory)			
Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)			
Allow Jabber to Search and Add Security Groups			

Une fois UDS activé sur le profil de service Jabber pour iPhone, les serveurs CUCM UDS seront automatiquement détectés lors de la connexion Jabber en cours.

Configuration des utilisateurs finaux de CUCM

La configuration de l'utilisateur final de CUCM est une étape cruciale dans le déploiement de Jabber pour iPhone, car de nombreuses fonctionnalités de Jabbers dépendent de cette configuration. L'image ci-dessous représente toutes les configurations Jabber qui dépendent de la configuration de l'utilisateur final CUCM.



Pour configurer Jabber pour iPhone CUCM utilisateur final, commencez par vous connecter à la page Web Administration de CUCM et accédez à **User Management > End User**.

Us	er Management 👻	Bulk Administration
	Application User	
	End User	
	User/Phone Add	,
	SIP Realm	[
	User Settings	•
	Self-Provisioning	
1	Assign Presence I	Jsers

Dans le menu **Rechercher et identifier les utilisateurs**, recherchez et sélectionnez l'utilisateur final CUCM que vous souhaitez configurer pour Jabber pour iPhone.

Find and List Users					
🕂 Add New 🏢 Select Al 🔛 Clear All 💥 Delete Selected					
Status					
Find User where (Find name 1) begins with 1) test (Find) Clear Filter (4) (m)					
User ID * Nexting Number	First Name Last	t Name Department	Directory URI	User Status	
 tussr 	test user	nowhere	tusen@testlab.com	Active Enabled LDAP Synchronized User	
Add New Server All Clear All Device Server as					

Une fois sur la page Web de **Configuration de l'utilisateur final (End User Configuration)**, faites défiler jusqu'à la section **Paramètres du service (Service Settings)**, où vous pouvez affecter à l'utilisateur final les services que vous souhaitez qu'il utilise. Pour permettre à un utilisateur de se connecter à Jabber pour iPhone, vous devez activer le service **Home** Cluster en cochant la case en regard du nom du service.

Si vos utilisateurs finaux utilisent Jabber pour iPhone pour la messagerie instantanée, vous devez activer leur utilisateur final pour le service en cochant la case en regard du champ **Enable User for Unified IM and Presence.**

Ensuite, vous devez attribuer un profil de service en sélectionnant un profil de service dans la liste déroulante **Profil de service UC (UC Service Profile)**. Le profil de service est utilisé pour fournir au client Jabber une configuration de service CUCM UC (UC Service Profile).

Note: Si vous n'affectez pas de profil de service à l'utilisateur final CUCM, l'utilisateur utilise automatiquement le profil de service défini comme profil de service par défaut du système.

 Home Cluster Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile) 	
 Home Cluster Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile) 	
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)	
Include meeting information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence served)	r)
Presence Viewer for User	
UC Service Profile Use System Default("Full_UC_SP") View Details	

Ensuite, faites défiler jusqu'à la section **Informations sur le périphérique (Device Information)**. Vous pouvez ici gérer les périphériques contrôlés par les utilisateurs finaux de CUCM. Attribuez à l'utilisateur son téléphone logiciel (TCT). CUCM fournit cette liste de périphériques à Jabber pour iPhone pendant la connexion Jabber.

Device Information		
Controlled Devices	TCTTUSER	
		Device Association
		Line Appearance Association for Presence

Vous pouvez affecter un périphérique à un utilisateur en cliquant sur le bouton Association de périphérique (Device Association). Le menu Association du périphérique de l'utilisateur (User Device Association) s'affiche alors. À partir de là, vous pouvez rechercher les périphériques des utilisateurs finaux de CUCM. Lorsque vous trouvez un périphérique, activez la case à cocher en regard du périphérique et sélectionnez Enregistrer les modifications sélectionnées (Save Selected Changes).

User Device Association						
Select All 🔛 Clear All III Search 🔛 Clear All In Search 🔛 Save Selected/Changes						
User Device Association For	User Device Association For tuser (1 - 1 of 1)					
Find User Device Association where Name (begins with) TCTTUSER Find Clear Filter (Dear Filter)						
		Device Name		Directory Number		
	Phote	TCTTUSER	8675309			
Select All Clear All Select A	I In Search Clear All In Search	Save Selected/Changes				

Faites maintenant défiler jusqu'à la section **Association de numéros de répertoire (Directory Number Association)** et sélectionnez le poste principal des utilisateurs finaux de CUCM dans la liste déroulante **Poste principal (Primary Extension)**.

Directory Number	Associations	
Primary Extension	8675309 in RTP_Internal_PT	•)

Ensuite, faites défiler jusqu'à la section **Autorisations Information (Permissions Information)**. Ici attribuera les autorisations nécessaires à Jabber pour iPhone.

Le tableau ci-dessous (Tableau 1.1) répertorie tous les rôles requis, leurs privilèges et la raison pour laquelle Jabber a besoin du rôle assigné.

Tableau 1.1

Rôles	Privilèges/Ressources	Utilisation du Jabber
Utilisateurs finaux CCM standard	Accorder des droits de connexion à un utilisateur final aux options utilisateur de Cisco Unified CM.	Authentificatic SOAP Jabber
Administration CCMUSER standard	Permet d'accéder aux options utilisateur de Cisco Unified CM.	Jabber SOAP Authentificatio

Pour affecter un groupe d'autorisations à l'utilisateur final CUCM, sélectionnez le bouton Ajouter au groupe de contrôle d'accès (Add to Access Control Group).

Groups	Standard CCM End Users		
			Add to Access Control Group
			Remove from Access Control Group
		View Details	
Roles	Standard CCM End Users Standard CCMUSER Administration		
		View Details	

Ensuite, recherchez le groupe de contrôle d'accès que vous souhaitez ajouter et cochez la case située près du nom des groupes de contrôle d'accès. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton **Ajouter la sélection (Add Selected)**.

ind and	Chet Access Control Groups CHE Cherriti 🥁 Add Sandret 🔯 Ches	
Dia -		
U		
Access	Careford Braup (X - Polf #)	Rows per Rope 10-1
ted how	a Calcul Drag alone (1979 E) (197375 E) Renderf orn	THE DWTHE \$1.00
	Acres *	Rent.
	Brandard CD4 Admin Liters	
	Randoni GDN Bral Jame	
	Standard CD4 Ealoway Administration	
	Randard CDR Pione Administration	
	Rambed CD4 Read-Only	
	Standard CDA Server Melitaments	
	Randed CDP Server Nexturing	
	Randovi CDR Ruper Users	

Découverte de service

Pour que le client Cisco Jabber puisse se connecter, il doit d'abord connaître les services (CUCM, IM&P ou Expressway) qu'il utilisera pour l'authentification et la récupération de configuration. Cisco recommande de configurer la détection automatique des services à l'aide des enregistrements SRV (Domain Name System), car cela offre une expérience utilisateur transparente et une facilité d'administration.

L'image ci-dessous est une représentation graphique du processus de découverte automatique de service Jabber.



Pour ajouter un enregistrement DNS SRV à Microsoft DNS Manager, accédez à votre domaine et développez l'arborescence. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **_tcp** et sélectionnez **Autres nouveaux enregistrements (Other New Records).**



Lorsque la fenêtre **Type d'enregistrement de ressource (Resource Record Type)** s'affiche, mettez en surbrillance l'**emplacement du service (SRV) (Service Location (SRV))**, puis sélectionnez **Créer un enregistrement...**

Resource Record Type)
Select a resource record type:	
Route Through (RT)	~
Service Location (SRV)	
Signature (SIG)	
Text (TXT)	
Well Known Services (WKS)	
X.25	~

Ensuite, vous verrez apparaître le volet « Nouvel enregistrement de ressource ». Vous allez configurer ici un enregistrement SRV pour chacun des serveurs CUCM qui sera utilisé pour la recherche initiale de cluster UDS de Jabbers.

Voici un exemple de configuration pour l'enregistrement _cisco-udsSRV. Dans cet exemple, l'enregistrement _cisco-uds est résolu en trois noeuds CUCM dans un cluster CUCM.

_cisco-udstcp.testlab.com			n	SRV service location:
	priority	=	6	
	weight	=	30	
	port	=	8443	
	svr hostname	=	cucm3	3.testlab.com
_cisco-udstcp.testlab.		cor	n	SRV service location:
	priority	=	2	
	weight	=	20	
	port	=	8443	
	svr hostname	=	cucm2	2.testlab.com
_cisco-udstcp.testlab.com		cor	n	SRV service location:
	priority	=	1	
	weight	=	5	

port = 8443
svr hostname = cucm1.testlab.com

Téléchargement et installation de Cisco Jabber

Commencez par ouvrir l'App Store sur le périphérique iPhone.



Une fois dans l'application **App Store**, sélectionnez l'option **Search** dans le volet de navigation inférieur.



Ensuite, recherchez Jabber à l'aide de la barre de recherche du magasin d'applications.



Une fois que vous avez trouvé l'application **Cisco Jabber**, sélectionnez **GET** pour démarrer l'installation.

⊂ jabber				8	Cancel
Cis Bus	siness	abber s ★ 3.25K			GET
Series Series	+ = 0 0 0 = 0			Est Charles (C. Cathorine S. Charles (C. Cathorine S. Cathorine Structure S. 10) (C. Cathorine Site (C. Cath	
 Instance Instance<		Construction C	0 0 0		

Connexion à Jabber

Pour ouvrir une première session pour Jabber pour iPhone, commencez par rechercher l'application Cisco Jabber sur le périphérique iPhone et lancez-la .



Une fois l'application Jabber pour iPhone lancée, vous recevrez le **contrat de licence utilisateur final**. Veuillez consulter les avis et les conditions d'utilisation. Si vous souhaitez continuer, sélectionnez **Accepter**.



Jabber demandera ensuite l'autorisation d'accéder au microphone de l'iPhone, car cela est nécessaire pour les services vocaux de Jabber. Si cela est acceptable et que vous souhaitez continuer avec Jabber logIn, sélectionnez **OK**.



Ensuite, l'application Jabber affiche l'écran de connexion de découverte de service. Vous y trouverez le nom d'utilisateur Jabber et le domaine qui sera utilisé pour la découverte de service (exemple. tuser@testlab.com). Pour continuer la connexion, cliquez sur le bouton **Continuer**.



Une fois la découverte de service terminée, vous serez invité à fournir les informations d'identification pour la connexion Jabber. Fournissez un nom d'utilisateur et un mot de passe Jabber valides et sélectionnez **Se connecter**.

11:06	
<	0
-	-
Sign	In
Enter your username a CGCM IM and Prese Service	ind password for ince or Phone \$.
tuse	ć i
	••
Sign I	n
	-
altal	1. D