# Comment activer le code confidentiel commun pour CUCM et UCXN.

#### Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Informations générales Présentation des fonctionnalités Configuration Dépannage Problème 1. Problème 2. Informations connexes

## Introduction

Ce document décrit la procédure à suivre pour configurer la broche commune configurée pour Cisco Unified Communication Manager (CUCM) et Cisco Unity Connection (UCXN) dans la version 11.5.

## Conditions préalables

#### **Conditions requises**

Cisco vous recommande de savoir comment créer des utilisateurs et associer des périphériques aux utilisateurs.

Avant de commencer à configurer la broche commune, vous devez intégrer CUCM à UCXN.

#### **Components Used**

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes

- Cisco CallManager 11.5
- Cisco Unity 11.5

**Note**: The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

## Informations générales

L'utilisateur doit accéder à une application de communications unifiées, telle que conférence Meet Me, mobilité des numéros de poste et messagerie vocale, lorsque vous utilisez le même code PIN, afin de ne pas avoir à gérer plusieurs informations d'identification de code PIN. L'utilisateur souhaite pouvoir définir/modifier un code PIN (commun) sur le portail d'autosoins.

L'administrateur doit être en mesure de spécifier quand un code PIN commun entre CUCM/Unity doit être utilisé, afin de choisir quand les codes PIN sont différents ou synchronisés. L'administrateur souhaite pouvoir activer le code confidentiel commun pour tous les utilisateurs affectés à Unity spécifique.

Dans CUCM version 11.5, il existe une nouvelle case à cocher **Activer la synchronisation des broches de l'utilisateur final** sous la page Serveur d'applications lorsque nous sélectionnons Type de serveur d'applications comme Cisco Unity Connection.

#### Présentation des fonctionnalités

- Provisionnement permettant la synchronisation des broches des utilisateurs finaux entre CUCM et UCXN via la page Application Server à partir de l'interface utilisateur d'administration de CUCM
- Si la synchronisation des broches est activée et qu'un utilisateur met à jour la broche à partir de CUCM, BAT (Buk Administration Tool), AXL (Administrative Extensible Markup Language), UDS (User Data Service) ou Self Care Portal, la broche doit être synchronisée avec UCXN
- Le code PIN doit être synchronisé entre CUCM et UCXN et vice versa lorsque la synchronisation du code PIN est activée dans les deux applications
- Par défaut, la synchronisation Pin doit être désactivée lorsque vous essayez de créer un nouvel enregistrement Unity Connection ou lorsque vous effectuez une mise à niveau et que vous essayez de charger un enregistrement de connexion d'unité actuel.

## Configuration

Étape 1.

Créer un utilisateur final sur CUCM et l'associer à un périphérique

Étape 2.

Importer cet utilisateur vers Unity

Étape 3.

Accédez à Administration du système d'exploitation dans CUCM

Étape 4.

Télécharger le certificat Tomcat

Étape 5.

Télécharger ceci en tant que confiance dans Unity

Étape 6.

Téléchargez maintenant le certificat Tomcat de Unity et téléchargez-le en tant que confiance tomcat dans CUCM

Étape 7.

Créer un utilisateur d'application dans CUCM avec les informations d'identification de Unity

Étape 8.

Attribuer à cet utilisateur le rôle d'AXL



Étape 9.

Affecter également un rôle AXL à l'utilisateur de l'application CUCM

Étape 10.

Naviguez maintenant jusqu'à Cisco Unity Connection et vérifiez la commande **Enable End User Pin Synchronization** 

Cisco Unity Conne Cisco For Cisco Unified Commun	ection Administration nications Solutions			Navigatio appadmin	Search Docume	ection Administration 🧹 Go ntation About Sign Out	
Cisco Unity Connection Video Services Accounts Status A	Edit AXL Servers		Search Phone Syst	ems 🕨 Phone Rela	System Basics (Pho ted Links Check Tele	oneSystem) 🔸 Edit AXL Server	
Partitions	Phone System Edit Refresh Help						
Search Spaces	Save						
General Configuration	Seneral Configuration AXL Servers						
-Authentication Rules	Delete Selected Add New						
Restriction Tables	Order	IP Address			Port		
Licenses	0 10.10	5.123.111		8443		Test	
Schedules Holiday Schedules	Delete Selected Add New						
Global Nicknames							
Subject Line Formats	AXL Server Settings						
Enterprise Parameters	Username	kisco					
Service Parameters	Pareword						
Plugins							
Fax Server	Cisco Unified Communications Manager Versio	Cisco Unified Communications Manager Version   5.0 or Greater (SSL) V					
8-LDAP	C Enable End User PIN Synchronization for Primary AXL Server						
SAML Single Sign on	Ignore Certificate Errors						
Cross-Origin Resource Sharing (C							
B SMTP Configuration	Save						
Advanced Telephony Integrations							
Phone System							
Port							
Speech Connect Port							
Trunk							
Security							
Tools							
Task Management							
Bulk Administration Tool							

Àpartir de CUCM, accédez à System>Application server>Add the new application server as Cisco Unity Connection (si ce n'est déjà fait).

Étape 12.

Cochez la case Activer la synchronisation des broches de l'utilisateur final

🔚 Save 🗶 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New									
Status									
U Status: Ready									
Application Server Information									
Application Server Type	Cisco Unity Connection								
Name*	cuc								
IP Address*	10.106.107.145								
Available Application Users	c CCMSysUser WDSysUser CCMQRTSysUser IPMASysUser		• •						
**									
Selected Application Users*	appadmin	,	^						
Enable End User Pin Synchronization									
Save Delete Copy Add New									

Étape 13.

Cliquez sur Enregistrer

Le message Pin Synchronization a réussi est reçu.

## Dépannage

#### Problème 1.

Message d'erreur " la synchronisation Pin n'est pas activée en raison de l'absence de vérification du certificat. "

Dépannage des étapes

- Vérifiez que les certificats sont chargés correctement.
- Vérifiez que Unity Connection est accessible et que nous sommes en mesure de nous connecter correctement.

#### Problème 2.

Message d'erreur " la synchronisation Pin n'est pas activée en raison du code de réponse HttpsURLConnection : 401: Non autorisé »

Dépannage des étapes

- Vérifiez que vous avez vérifié l'activation de la synchronisation des broches de l'utilisateur final sur
- Vérifiez que vous avez attribué le rôle AXL aux utilisateurs d'applications.

#### Informations connexes

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_comm/connection/11x/administration/guide/b\_cuc sag/b\_cucsag\_appendix\_01111.html#id\_16699