UCCXの拡張機能と接続機能の設定

内容

<u>概要</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>設定</u>
<u>設定</u>
<u>確認</u>
<u>トラブルシュート</u>
関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)の拡張機能と接続機能の設定方法について説明します。

拡張機能と接続機能を使用すると、Unified Contact Center Expressエージェントとスーパーバイ ザは、任意のデバイスを使用してリモートロケーションから作業できます。この機能により、ユ ーザ(エージェントまたはスーパーバイザ)は、PSTNまたはモバイルまたは他のPBXネットワ ークに接続されたデバイスを使用して、コールに柔軟に応答または発信できます。

CTIリモートデバイスとCisco Unified Communications Manager(CUCM)の固定接続機能を活用して、拡張機能と接続機能を拡張

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- Cisco Jabber
- Cisco Unified Contact Center Express

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Unified Communications Manager(CUCM)12.5
- Cisco Jabber 12.5.1
- Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)12.5(1)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

設定

ステップ1:これらのパラメータを使用してエンドユーザを作成します。

- 1. モビリティを有効にします。
- 2. アクセスコントロールグループに次のロールを追加します。
- •標準CCMエンドユーザ
- Standard CTI Enabled

End User Configuration		
🔚 Save 🗙 Delete 🕂 Add New		
Status Status: Ready		
User Information		
User Status Enabled Local User User ID* remoteuser		
□ Permissions Information	Г Т.	
Groups Standard CCM End Users Standard CTI Enabled	Add to Access Control Group Remove from Access Control Group	
	View Details	

ステップ2:Cisco Unified Client Services Framework(CSF)デバイスを作成します。

1. ステップ1で作成したエンドユーザにデバイスを関連付けます。

2. 回線を同じエンドユーザに関連付けます。

Phone Configuration		
🔚 Save 🗙 Delete 📄 Copy 🤗	Reset 🥖 Apply Config 🕂 Add New	
Modify Button Items	Product Type: Cisco Unified Clie Device Protocol: SIP	ent Services Framework
1 •rm: Line [1] - 1400 (no partition) 2 •rm: Line [2] - Add a new DN 3 •rm: Line [3] - Add a new DN 4 •rm: Line [4] - Add a new DN 5 •rm: Line [5] - Add a new DN 6 •rm: Line [6] - Add a new DN 7 •rm: Line [7] - Add a new DN 8 •rm: Line [8] - Add a new DN	Real-time Device Status Registration: Unknown IPv4 Address: None Device Information Device is Active Device is trusted Device Name* Description Device Pool*	csfdevice1
	Common Device Configuration Phone Button Template* Common Phone Profile* Calling Search Space AAR Calling Search Space Media Resource Group List User Hold MOH Audio Source Network Hold MOH Audio Source Location* AAR Group User Locale Network Locale Built In Bridge* Device Mobility Mode* Owner Owner User ID*	<pre>< None > Standard Client Services Framework Standard Common Phone Profile < None ></pre>

Users	Associated with Line	
	Full Name	User ID
	remoteuser,	remoteuser
	Associate End Users Select All Clear All Delete Selected	

ステップ3:CTIリモートデバイスを作成します。

- 1. 手順1で作成したエンドユーザを選択します。
- 2. 回線を追加します。手順1で作成したエンドユーザに回線を関連付けます。
- 3. [CTI Remote Device Configuration]ページ[Associated Remote Destinations]の下**[Add a New Remote Destination]をクリ**ック**します。**.
- 4. Cisco Jabberクライアントでリモート接続先を使用するには、接続先名を*JabberRDとして* 設定する必要があります。

5. [リモート**接続先の設定**]ウィンドウの[接続先]フィールドにユーザの外部番号**を入力**します。 たとえば、外線番号は、ルートパターンプレフィクスを持つエージェントの携帯電話番号(存在

[延長と接続を有効にする]フィールドは、既定でオンになっています。

Phone Configuration			
🔚 Save 🗙 Delete 📄 Copy 睯 R	Reset 🥒 Apply Config 🕂 Add	New	
Association	- Bhone Type		
1 emi Line [1] - 1401 (no partition)	Product Type: CTI Remote	Device	
2 eta: Line [2] - Add a new DN	Real-time Device Status		
-783	Registration: Registered with IPv4 Address:	h Cisco Unified Communications Manager	10.106.104.220
	Device Information		
	Device is Astive		
	Device is active		
	Active Remote Destination	pone	
	Owner User ID*	remoteuser	
	Device Name*		
	berice nume	CTIRDremoteuser	
Directory Number Configuration			
🔚 Save 🗙 Delete 睯 Reset 💡	🥢 Apply Config 🕂 Add New	v	
Status			
Status: Ready			
Directory Number Information			
Directory Number*			
1401		Urgent Priority	
		_	
Users Associated with Line			
	Full Name		
remoteuser,			remoteuser
Associate End Users Select All Cl	ear All Delete Selected		

Remote Destination Configur	ation			
🔜 Save 🗶 Delete 🗋 Cop	py 🛟 Add New			
Status				
(i) Status: Ready				
CTI Remote Device		Remote Destination Information		
Line	Line Association	Name	JabberRD	
Line [1] - 1401 (no partition)	V	Destination*	92401	
		Mobility User ID*	remoteuser	0
		Enable Unified Mobility features		
		Remote Destination Profile*	Not Selected	0
		Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	0
		C Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at th	he same time when my business line(s) is d	ialed.
		✓ Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls	s to this phone when the mobility button on	your Cisco IP Phone is pressed.
		C Enable Extend and Connect		
		Allow this phone to be controlled by CTI applicatio	ons (e.g. Jabber)	
		CIT REPORT DEVICE	CTIRDremoteuser	S

ステップ4:ステップ1で設定したエンドユーザに移動します。

- 1. CSFとCTIリモートデバイスの両方を関連付けます。
- 2. [Primary]および[IPCC Extension]を選択します。IPCC Extensionは、CTIリモートデバイスのDNです。

Device Information		
Controlled Devices	CTIRDremoteuser csfdevice1	ļ
Directory Number	Associations	
Primary Extension	1400	C
IPCC Extension	1401	

ステップ5: rmcmアプリケーションユーザに移動します。[Device Association]で、CTIリモートデ バイスを関連付けます。

ステップ6:CCXでの設定。

1. [Persistent Connection]または[Call by Call mode]を選択するには、[CCX administration]ペー ジで、[**System**] > [**System Parameters**] > [**Persistent Connection**]に移動します。

固定接続で[無効]を選択すると、デフォルトでコールモードによるコールが有効になります 。固定モードとコールモードによるコールの違いについては、『UCCX設計ガイド』を参照 してください。 2. 必要なスキル、リソースグループ、チームなどのリソースを設定します。

確認

ステップ1:ステップ1でエンドユーザを設定する方法を使用して、Jabber Deviceにログインします。

[Use other number of calls] で、次の図に示すように、[Remote Destination]に設定されている外部 番号を選択します。



ステップ2:CTIリモートデバイスに登録済み番号が表示され、外部番号がアクティブリモート接続

先番号として表示されることを確認します。

Phone Type	
(no.partition) Product Type: CTI Remote D	evice
Real-time Device Status	
Registration: Registered with	Cisco Unified Communications Manager 10.106.104.220
IPv4 Address:	
Device Information	
Device is Active	
A Device is not trusted	
Active Remote Destination	92401
Owner User ID*	remoteuser 😳
Device Name*	CTIRDremoteuser
Description	
Device Pool*	o711New Otevalls
Calling Search Space	< None >
User Hold MOH Audio Source	< None >
Network Hold MOH Audio Source	< None >
Location*	Hub None
User Locale	
Network Locale	
Mobility Liser ID	< None >
Tenere Presentation Indicate	remoteuser
grore Presentation indicato	s (internal calls uniy)
Number Presentation Transfo	rmation
Caller ID For Calls From This	Phone
Calling Party Transformation C	SS < None > 0
Use Device Pool Calling Par	ty Transformation CSS (Caller ID For Calls From This Phone)
Remote Number	
Calling Party Transformation C	SS < None >
Use Device Pool Calling Par	ty Transformation CSS (Device Mobility Related Information)
Protocol Specific Information	
BLF Presence Group*	Standard Presence group
SUBSCRIBE Calling Search Space	* < None >
Rerouting Calling Search Space	< None >
Associated Remote Destination	ns
Route calls to all remote des	tinations when client is not connected
	Destination
Name	

ステップ3:Cisco Finesseデスクトップログインを確認し、パーシステントモードで機能を拡張お よび接続する手順を次に示します

- 1. ステップ1およびCTI RD拡張で作成したエンドユーザのクレデンシャルを使用して、Cisco Finesse Desktopにログインします。
- 2. finesseのログインボタンをクリックして、CTI RDの[External Number]がコールを受信する ことを確認します。
- 3. 同時に、Jabber Deviceには「ECモード」と表示され、外線番号に着信コールがあることを示します。

注:コールモードでは、エージェントのログイン中に外線番号がこのコールを取得しません。



4.外部デバイスでコールに応答した後、JabberにECモードが表示されます。



5. Cisco Finesseデスクトップで、状態を[Ready]に変更します。Cisco Finesseデスクトップを使用してコールに応答できることを確認します。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- <u>Home Agent with Extend and Connect in</u> Solution Design Guide for Cisco Unified Contact Center Express
- Cisco Unified Contact Center Express Administration and Operations Guide
- ・Cisco Unified Communications Manager<u>の機能</u>設定ガイドの拡張と接続