Internet Explorer の前景に Finesse ページ到達を 解決して下さい

目次

<u>はじめに</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>問題</u> <u>Finesse アクティビティの前</u> <u>Finesse アクティビティの後</u> <u>解決策</u> <u>ステップ 1.レジストリ エディタを開いて下さい。</u> <u>ステップ 2. ForegroundLockTImeout レジストリを見つけて下さい。</u> <u>ステップ 3. ForegroundLockTimeout 登録値を訂正して下さい。</u> <u>ステップ 4. Windows PC を再起動して下さい。</u> <u>ステップ 5. Finesse 動作を確認して下さい。</u> <u>関連情報</u>

概要

そのユーザに通知する回数をタスクバーの Application アイコン フラッシュ バックグラウンド ウ ィンドウのシステム注意アクティビティ 規定 する ForegroundLockTimeout と呼ばれるウィンド ウズオペレーティングシステムにレジストリがあります。 最後のユーザインプットが ForegroundLockTimeout エントリの値を超過するので時間が経過したら、ウィンドウは前景に自 動的に持って来られます。 これは Internet Explorer (IE)の Finesse 動作に影響を与えます。

Jared コンピアーノおよび編集: Arundeep Nagaraj による Contribued、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

Cisco は Finesse デスクトップの UCCX バージョン 10.0 および それ 以降の知識があることを推 奨します。

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は Finesse デスクトップの UCCX バージョン 10.0 および それ 以降に基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。 稼働中

のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ さい。

問題

Internet Explorer (IE) で、含んでいるウィンドウは他の IE ウィンドウの前景に Finesse ページ アクティビティがのようなエージェントへオフフック イベントまたはコールあるとき来。 ウィン ドウは非 IE アプリケーションの前景に来ません。 DEFAULT ウィンドウ 動作はアプリケーショ ンが前景にぽんと鳴る前に 200 秒(200000 ミリ秒)の Finesse からのウィンドウにアクティビ ティがあるときタスクバー フラッシュするで IE アイコンを作ることです。

Finesse アクティビティの前

Finesse アクティビティの前に、前景の非 Finesse IE ウィンドウがあります。



Finesse アクティビティの後

オフフック イベントのような Finesse アクティビティの後で、Finesse ウィンドウは前景に持って来られます。



解決策

問題を解決するために登録値を編集できます:

ステップ 1.レジストリ エディタを開いて下さい。

- ON ウィンドウは、『Start』 をクリック します。
- **実行を**捜し、『Enter』 を押して下さい。
- Run ウィンドウでは次をタイプして下さい:

^{regedit} ステップ 2. ForegroundLockTImeout レジストリを見つけて下さい。

レジストリ エディタで、コンピュータ > HKEY_CURRENT_USER > コントロール パネル > デス クトップにナビゲートして下さい。 デスクトップをクリックし、ForegroundLockTimeout レジス トリを見つけて下さい。

📸 Registry Editor					
File Edit View Favorites Help					
4 🥾 Computer		Name	Туре	Data	
HKEY_CLASSES_ROOT		(Default)	REG_SZ	(value not set)	
HKEY_CURRENT_USER		ActiveWndTrackTimeout	REG_DWORD	0x0000000 (0)	
AppEvents		BlockSendInputResets	REG_SZ	0	
Console		aretWidth 😢	REG_DWORD	0x0000001 (1)	
Accossibility		100 ClickLockTime	REG_DWORD	0x000004b0 (1200)	
		CoolSwitchColumns	REG_SZ	7	
		CoolSwitchRows	REG_SZ	3	
Colors		CursorBlinkRate	REG_SZ	530	
		DockMoving	REG_SZ	1	
Desktop		DragFromMaximize	REG_SZ	1	
Infrared		DragFullWindows	REG_SZ	1	
👂 🔔 Input Method		DragHeight	REG_SZ	4	
▷ ↓ International	=	DragWidth	REG_SZ	4	
Keyboard	-	NocusBorderHeight	REG_DWORD	0x0000001 (1)	
MMCPL		NocusBorderWidth	REG_DWORD	0x0000001 (1)	
		PontSmoothing	REG_SZ	2	
Personalization		NontSmoothingGamma	REG_DWORD	0x0000000 (0)	
Sound		BontSmoothingOrientation	REG_DWORD	0x0000001 (1)	
Environment		BontSmoothingType	REG_DWORD	0x0000002 (2)	
⊳ 🐌 EUDC		Boreground Flash Count	REG_DWORD	0x0000007 (7)	
⊳ 儿 HKCU		職 ForegroundLockTimeout	REG_DWORD	0x00030d40 (200000)	
Identities		LeftOverlapChars	REG_SZ	3	
👂 儿 Keyboard Layout		100 LogPixels	REG_DWORD	0x0000078 (120)	
Network		100 LowLevelHooksTimeout	REG_DWORD	0x00001388 (5000)	
Printers		MenuShowDelay	REG_SZ	400	
D → L Software		W Paint Desktop Version	REG_DWORD	0x00000000 (0)	
Volatile Environment		🛍 Pattern	REG_DWORD	0x0000000 (0)	
		and RightOverlapChars	REG_SZ	3	
	Ŧ	ab Coroon Couro A otimo	DEC 57	1	

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

ステップ 3. ForegroundLockTimeout 登録値を訂正して下さい。

ForegroundLockTimeout レジストリ型 **REG_DWORD は** hexidecimal ベースで defalut によって 32ビット数表されます行い。 Registry 値タイプに関しては、この Microsoft 知識ベース記事を参 照して下さい: <u>Registry 値タイプ</u>

注: 0x プレフィクスは数をです hexidecimal 表示します。 hexidecimal 数のゼロは第 0 を、ない文字 o.表します。

• ForegroundLockTimeout を右クリックし、『Modify』 をクリック して下さい...

• 30d40 への Set 値 データは『OK』 をクリック し。

値が 0 に設定 される場合、IE アイコンは点滅しません、その代り Finesse のアクティビティは 前景にすぐに IE ウィンドウをぽんと鳴らします。

Edit DWORD (32-bit) Value				
Value name:				
ForegroundLockTimeout				
Value data:	Base			
30d40	Hexadecimal			
	Decimal			
	OK Cancel			
Value data: 30d40	Base Hexadecimal Decimal OK Cancel			

ステップ 4. Windows PC を再起動して下さい。

Windows PC を変更を有効にするために再起動して下さい。

ステップ 5. Finesse 動作を確認して下さい。

- 2 つの IE ウィンドウを、Finesse との 1 つ開けば他のウィンドウは開いた何か他のものある 場合があります
- Finesse に記録 し、**準備ができていない**とどまって下さい
- 前景に非 Finesse ページ ウィンドウを移動して下さい (Finesse ウィンドウの前に)
- Finesse でアクティビティを生成するためにオフフックに行って下さい
- その代り Finesse ページ ウィンドウは先頭、IE アイコン フラッシュでポップアップしません

注: レジストリ エディタ設定は Firefox か Chrome に影響を与えません。

関連情報

Microsoft TechNet : ForegroundLockTimeout

<u>UCCX エンドユーザ ガイド</u>: Cisco Unified Contact Center Express のための Cisco Finesse エー ジェントおよびスーパバイザ デスクトップ ユーザガイドの Finesse デスクトップ動作 セクショ ンを参照して下さい。 <u>UCCE Cisco Finesse エンドユーザ ガイド</u>: Unified Contact Center Enterprise のための Cisco Finesse デスクトップ ユーザー ユーザーズ ガイドの Finesse デスクトップ動作 セクションを参照して下さい。