

SNMP の設定

この章では、SNMP インターフェイスを使用する Cisco CallManager について簡 単に説明します。

この章の構成は、次のとおりです。

- SNMP セキュリティの設定 (P.31-2)
- SNMP トラップ受信側の設定 (P.31-4)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの開始(P.31-6)
- Cisco CallManager トラップの設定 (P.31-8)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの停止 (P.31-11)
- Cisco Real-Time Information Server データ コレクタの概要 (P.31-12)
- CISCO-CCM-MIB 情報の更新 (P.31-14)

- 第12章「Real-Time Monitoring の設定」
- 第 23 章「Microsoft Performance」

SNMP セキュリティの設定

ここでは、SNMP エージェントのコミュニティ名を設定する方法を説明します。



Windows 2000 SNMP エージェントは、コミュニティ名と認証トラップを使用し てセキュリティを提供します。Cisco CallManager システムの MIB にアクセスす るには、コミュニティ名を設定する必要があります。Cisco CallManager システム へのアクセスを制限するには、コミュニティ名を変更してください。

(注)

SNMP の設定の詳細については、Microsoft Windows 2000 オンライン ヘルプを参照してください。

手順

- ステップ1 [スタート] > [設定] > [コントロールパネル]の順に選択します。
- ステップ2 [管理ツール] をダブルクリックします。
- **ステップ3 [サービス]** をダブルクリックします。
- ステップ4 SNMP Service を右クリックします。
- ステップ5 [プロパティ]を選択します。
- **ステップ6 [セキュリティ]** タブをクリックします。
- **ステップ7** [受け付けるコミュニティ名] フィールドの [追加] ボタンをクリックします。

ステップ8 [コミュニティ名] フィールドに名前を入力し、[コミュニティの権利] フィール ドで **READ-ONLY** または **READ-WRITE** を選択します。



- **ステップ9** [追加] ボタンをクリックします。
- **ステップ10** SNMP 拡張エージェントのクエリーを特定の NMS (ネットワーク管理システム) ホストだけに許可するには、[これらのホストから SNMP パケットを受け付ける] オプションを選択します。
- ステップ11 [追加] ボタンをクリックします。
- **ステップ12** SNMP 拡張エージェントのクエリーを許可するホストの IP アドレスを入力します。
- ステップ13 [追加] ボタンをクリックします。
- **ステップ14** SNMP 認証失敗トラップを受信する場合は、[認証トラップを送信する] チェッ クボックスをオンにします。

- SNMP トラップ受信側の設定 (P.31-4)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの開始(P.31-6)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの停止(P.31-11)

SNMP トラップ受信側の設定

SNMP トラップ受信側を設定する手順は、次のとおりです。



SNMP の設定の詳細については、Microsoft Windows 2000 オンライン ヘルプを参照してください。

手順

- ステップ1 [スタート] > [設定] > [コントロールパネル]の順に選択します。
- **ステップ2 [管理ツール]**をダブルクリックします。
- **ステップ3** [サービス] をダブルクリックします。
- ステップ4 SNMP Service を右クリックします。
- **ステップ5** [プロパティ] を選択します。
- **ステップ6** [トラップ] タブをクリックします。
- **ステップ7** [コミュニティ名] フィールドに、このホストから生成されるトラップメッセージで使用するコミュニティ名を入力します。
- **ステップ8 [一覧に追加]** をクリックします。
- **ステップ9** [トラップ送信先] フィールドの [追加] をクリックします。
- **ステップ10** [トラップ送信先] フィールドに、トラップの送信先の IP アドレスまたはホスト 名を入力します。

ステップ11 [追加] をクリックします。

必要なトラップの宛先について、それぞれステップ9~11を繰り返します。

ステップ12 OK をクリックします。

- SNMP セキュリティの設定 (P.31-2)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの開始(P.31-6)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの停止 (P.31-11)

Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの開始

Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントを開始する手順は、次のとおりです。



SNMP サービスは、システムのブート時に自動的に開始されます。自動 的に開始されない場合のみ、SNMP サービスを開始してください。

手順

- ステップ1 [スタート] > [設定] > [コントロールパネル]の順に選択します。
- **ステップ2 [管理ツール]** をダブルクリックします。
- **ステップ3 [サービス]** をダブルクリックします。
- ステップ4 SNMP Service を右クリックします。
- ステップ5 ツールバーから [サービスの開始] を選択します。



Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントを正常にロードするには、 Cisco RIS データ コレクタをアクティブにする必要があります。

<u>》</u> (注)

phoneTable や gatewayTable などの動的テーブルにデータが読み込まれるのは、ローカルの Cisco CallManager サービスが稼働中の場合だけであることに注意してください。また、Cisco CallManager MIBの、地域、時間帯、デバイス プールなどの静的テーブルにデータが取り込まれるのは、ローカルの Real-Time Information Server (RIS) データコレクタが稼働中の場合だけです。

- SNMP セキュリティの設定 (P.31-2)
- SNMP トラップ受信側の設定 (P.31-4)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの停止(P.31-11)

Cisco CallManager トラップの設定

ここでは、Cisco CallManager SNMP トラップを設定する方法を説明します。



トラップを設定する前に必ず SNMP サービスを開始してください。SNMP を開 始する手順については、P.31-6 の「Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの 開始」を参照してください。また、SNMP READ-WRITE コミュニティ名が正し く設定されていることを確認してください。P.31-2 の「SNMP セキュリティの設 定」を参照してください。

CISCO-CCM-MIB は、次のトラップをサポートしています。

- ccmCallManagerFailed
- ccmPhoneFailed
- ccmPhoneStatusUpdate
- ccmGatewayFailed
- ccmMaliciousCall
- ccmMediaResourceListExhausted
- ccmQualityReportRequest
- ccmRouteListExhausted
- ccmGatewayLayer2Change

これらのトラップに関連する設定パラメータは、CISCO-CCM-MIBの「ccmAlarmConfigInfo」グループおよび「ccmQualityReportAlarmConfigInfo」グルー プで定義されます。これらの設定パラメータの詳細については、 CISCO-CCM-MIBのマニュアルを参照してください。CISCO-CCM-MIBには、次 のリンクからアクセスできます。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists1/callmanager/callmanager-supportlist.html

表 31-1 に、Cisco CallManager トラップ パラメータの設定方法を示します。



CCM MIB の ccmAlarmConfigInfo グループに含まれる一部のパラメータのデフォ ルト値が、旧バージョンの Cisco CallManager とは異なっています。詳細につい ては、CISCO-CCM-MIB を参照してください。

表 31-1 Cisco CallManager トラップの設定パラメータ

設定パラメータ名	デフォ ルト値	関連トラップ	設定手順
ccmCallManagerAlarmEnable	True	ccmCallManagerFailed	なし。これらのトラッ
		ccmMediaResourceListExhausted	プはデフォルトで使用 可能です。
		ccmRouteListExhausted	
ccmGatewayAlarmEnable	True	ccmGatewayFailed	なし。これらのトラッ
		ccmGatewayLayer2Change	プはデフォルトで使用 可能です。
ccmPhoneStatusUpdateStorePeriod	1800	ccmPhoneStatusUpdate	ccmPhoneStatusUpdateA
ccmPhoneStatusUpdateAlarmInterval	0		larmInterval に 30 ~ 3600 の値を設定 します。
ccmPhoneFailedStorePeriod	1800	ccmPhoneFailed	ccmPhoneFailedAlarmInt
ccmPhoneFailedAlarmInterval	0		erval に 30 ~ 3600 の値 を設定します。

表 31-1 Cisco CallManager トラップの設定パラメータ(続き)

設定パラメータ名	デフォ ルト値	関連トラップ	設定手順
ccmMaliciousCallAlarmEnable	true	ccmMaliciousCall	なし。このトラップは デフォルトで使用可能
			です。
ccmQualityReportAlarmEnable	true	ccmQualityReport	なし。このトラップは
		•	デフォルトで使用可能
			です。
		(注) このトラップは、Cisco	
		Extended Functions サー	
		ビスがアクティブで、	
		ローカルの Cisco	
		CallManager ノードで	
		動作している場合に限 り生成されます。	

- SNMP トラップ受信側の設定 (P.31-4)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの開始(P.31-6)
- CISCO-CCM-MIB 情報の更新 (P.31-14)

Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの停止

Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントを停止する手順は、次のとおりです。



SNMP サービスを停止すると、データが失われ、ネットワーク管理システムは Cisco CallManager ネットワークを監視しなくなります。緊急の場合を除いては、 サービスを停止しないでください。

手順

- **ステップ1** [スタート] > [設定] > [コントロールパネル]の順に選択します。
- ステップ2 [管理ツール] をダブルクリックします。
- **ステップ3 [サービス]** をダブルクリックします。
- ステップ4 SNMP Service を右クリックします。
- **ステップ5** ツールバーから [サービスの停止] を選択します。

SNMP サービスが停止し、Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントは機能しな くなります。

- SNMP セキュリティの設定 (P.31-2)
- SNMP トラップ受信側の設定 (P.31-4)
- Cisco CallManager SNMP 拡張エージェントの開始(P.31-6)

Cisco Real-Time Information Server データ コレクタの概要

Cisco Real-Time Information Server (RIS) データ コレクタ サービスは、Cisco CallManager データベースから RIS データベースに設定された情報を送信する役 割を果たします。Cisco CallManager は、アラーム インターフェイスを介して動 的な情報をすべて RIS データベースに送信します。

Cisco RIS データ コレクタの開始

ここでは、Cisco RIS データコレクタを開始する手順を説明します。



E) Cisco RIS データ コレクタ サービスは、システムのブート時に自動的に 開始されます。自動的に開始されない場合のみ、Cisco RIS データ コレク タ サービスを開始してください。

手順

- **ステップ1** [スタート] > [設定] > [コントロールパネル]の順に選択します。
- **ステップ2 [管理ツール]** をダブルクリックします。
- **ステップ3** [サービス] をダブルクリックします。
- ステップ4 Cisco RIS DC Service を選択します。
- **ステップ5** ツールバーから [サービスの開始] を選択します。

Cisco RIS データ コレクタ サービスが開始され、CISCO-CCM-MIB のすべての静 的テーブルに、Cisco CallManager データベースから設定データが読み込まれま す。



phoneTable や gatewayTable などの動的テーブルにデータが読み込まれる のは、ローカルの Cisco CallManager サービスが稼働中の場合だけである ことに注意してください。

関連項目

- Cisco Real-Time Information Server データ コレクタの概要(P.31-12)
- Cisco RIS データ コレクタの停止 (P.31-13)

Cisco RIS データ コレクタの停止

ここでは、Cisco RIS データコレクタを停止する手順を説明します。



Cisco RIS データ コレクタ サービスを停止すると、CISCO-CCM-MIB 内の静的な 情報が失われます。緊急の場合を除いては、サービスを停止しないでください。

手順

- ステップ1 [スタート] > [設定] > [コントロールパネル]の順に選択します。
- ステップ2 [管理ツール] をダブルクリックします。
- **ステップ3 [サービス]** をダブルクリックします。
- ステップ4 Cisco RIS DC Service を選択します。

ステップ5 ツールバーから [サービスの停止] を選択します。

Cisco RIS データ コレクタ サービスが停止すると、Cisco CallManager SNMP 拡張 エージェントは CCM MIB 内の静的な情報を失いますが、ローカルの Cisco [CallManager サービスが稼働している限りは、動的テーブルに有効なデータが保 持されます。

関連項目

- Cisco Real-Time Information Server データ コレクタの概要(P.31-12)
- Cisco RIS データ コレクタの停止 (P.31-13)

CISCO-CCM-MIB 情報の更新

CISCO-CCM-MIB には、Cisco CallManager システムに関連した動的な情報と設定 済みの(静的な)情報の両方が含まれています。始動時に Cisco RIS データ コレ クタ サービスは、Cisco CallManager データベースから取得した設定済みの情報 すべてを使用して RIS データベースを更新します。また、Cisco CallManager デー タベース内の設定データが変更された場合、データ コレクタ サービスは RIS の 静的データを更新します。デバイスの状況が変化すると、Cisco CallManager はア ラーム インターフェイスを介して、動的な情報をすべて RIS データベースに送 信します。