

Cisco Unified SIP Proxy Release 1.x から Release 8.5 への移行

- 「移行の概要」(P.29)
- 「制限事項」(P.29)
- •「手順の概要」(P.29)
- 「手順の詳細」(P.30)
- 「関連事項」(P.31)

移行の概要

お使いのシステムを Cisco Unified SIP Proxy Release 1.x から Release 8.5 には*アップグレード*できま せん。ただし、システムを*移行*することはできます。移行では、以前の設定を使うことはできますが、 ソフトウェア システムを完全に再インストールする必要があります。

Release 1.x から Release 8.5 への移行ではクリーン インストールが必要です。クリーン インストール ではすべての設定とデータが削除されます。このため、最初に設定をバックアップしておく必要があり ます。新しいシステムのインストール後に設定とデータを復元します。

制限事項

下位互換性を保証するために最善の努力はしていますが、バックアップした設定を十分に調べ、情報が 変わっていないか確認することを推奨します。

手順の概要

- 1. commit
- 2. write [erase | memory | terminal]
- 3. offline
- 4. backup {revisions number | server url ftp-url username ftp-username password ftp-password}
- 5. backup category {all | configuration | data}
- 6. continue

- 7. software install clean {package-filename | url ftp://ftp-server-ip-address/package-filename}
- 8. offline
- **9.** restore id *backup-id* category {all | configuration | data}
- 10. reload

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	commit	Cisco Unified SIP Proxy のコミット可能な設定変更 を有効にします。
	例: se-10-0-0(cusp-config)# commit	
ステップ 2	write [erase memory terminal]	実行コンフィギュレーションをスタートアップ コン フィギュレーションに書き込みます。
	例: se-10-0-0-0# write memory	
ステップ 3	offline	オフライン モードを開始します。すべてのコールを 終了させます。
	例: se-10-0-0-0# offline !!!WARNING!!!: Putting the system offline will terminate all active calls. Do you wish to continue[n]?: y	(注) 引き続き Cisco Unified SIP Proxy はオフライ ン モードでのコールはルーティングします。
ステップ 4	<pre>backup {revisions number server url ftp-url username ftp-username password ftp-password} (例: se-10-0-0(offline)# backup server url ftp://192.1.1.1/ username <ftp-username> password <ftp-password></ftp-password></ftp-username></pre>	バックアップ サーバを設定します。
ステップ 5	backup category {all configuration data} 例: se-10-0-0-0(offline)# backup category all	バックアップして保存するデータのタイプを指定し ます。
ステップ 6	continue 例: se-10-0-0(offline)# continue	オフライン モードを終了し、システムを前のオンラ イン モードに戻します。システムは新しいコールの 処理を開始します。
ステップ 7	<pre>software install clean {package-filename url ftp://ftp-server-ip-address/package-filename}</pre>	Cisco Unified SIP Proxy Release 8.5 イメージをイン ストールします。
	例: se-10-0-0(offline)# software install clean url ftp://192.1.1.1/cusp-k9.nmx.8.5.pkg	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	offline	オフライン モードを開始します。すべてのコールを 終了させます。
	例: se-10-0-0-0# offline !!!WARNING!!!: Putting the system offline will terminate all active calls. Do you wish to continue[n]?: y	(注) 引き続き Cisco Unified SIP Proxy はオフライ ンモードでのコールはルーティングします。
ステップ 9	<pre>restore id backup-id category {all configuration data}</pre>	バックアップ ID の値と復元するファイルのタイプを 指定します。
	例:	
	<pre>se-10-0-0(offline)# restore id <backup-id> category all</backup-id></pre>	
ステップ 10	reload	アップロードしたファイルの情報をアクティブ化し、 Cisco Unified SIP Proxy システムを再起動します。
	例: se-10-0-0(offline)# reload	

関連事項

CLI コマンドの詳細については、『*CLI Command Reference for Cisco Unified SIP Proxy Release 8.5*』 を参照してください。