

# CUAC Advancedライセンスのアクティベーションとインストール

## 内容

### [概要](#)

[CUAC-Advancedライセンスプロセス](#)

[CUAC-Advancedのデモ/評価ライセンスのアクティブ化](#)

[CUAC-Advancedの購入ライセンスのアクティブ化](#)

[CUAC-Advancedのアップグレードライセンスのアクティブ化](#)

[CUAC-Advancedサーバにライセンスをインストールする手順](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Attendant Console(CUAC)Advanced Serverのライセンスを取得するプロセスについて説明し、対象となるインストールタイプはアップグレードと新規インストールです。

## CUAC-Advancedライセンスプロセス

CUAC-Advancedライセンスは他のシスコ製品とは完全に異なり、多くの場合、ライセンスプロセスの動作に関する検証が発生します。CUAC-Advanced Serverライセンスをアクティブにしてインストールする手順を次に示します。

CUAC-Advancedライセンスをアクティブ化する前に必要な情報：

- CUAC-AdvancedをWindows Serverにインストールする必要があります。
- CUAC-AdvancedサーバWebサイトの登録コード。これは、[ヘルプ] > [ライセンス]に移動すると表示されます。
- 購入したライセンスをインストールすると、ライセンスアクティベーションコード(LAC)が表示されます。
- アップグレードライセンスをインストールする場合は、アップグレードLACと以前に登録された登録コードまたはLACを使用します。

## CUAC-Advancedのデモ/評価ライセンスのアクティブ化

アプリケーションを初めてインストールする場合、CUAC-Advancedを使用すると、アプリケーションは10日間完全に機能します。この10日間を過ぎると、デモ/評価ライセンスまたは永久ライセンスをインストールできます。デモ/評価ライセンスは60日間有効です。60日のマークに達したら、コンソールのライセンスを永続的に取得する必要があります。これは拡張できません。CUAC Advancedの60日間のデモ/評価ライセンスを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)を参照し[ます](#)

ステップ2：このサイトにログインします(サイトがCisco Connection Online(CCO)アカウントに関連付けられていないため、登録が必要な場合は、[詳細の登録]を選択します)。

ステップ3：ログインしたら、[ACTIVATE EVALUATION SOFTWARE]を選択します。

ステップ4：リセラーを選択します(リセラーが存在しない場合は、[リセラーの追加]を選択し、詳細を入力します)。

ステップ5：お客様を選択します(リセラーがない場合は、[お客様の追加]を選択し、詳細を入力します)。

ステップ6：サイトを選択します(リセラーが存在しない場合は、[サイトの追加]を選択し、詳細を入力します)。

ステップ7：製品バージョン10.Xまたはバージョン11.Xを選択します。

ステップ8:[CUAC Advanced]を選択します。

ステップ9:CUAC-AdvancedのWebサイトにある登録コードを入力します。

ステップ 10：[Submit] をクリックします。

その後、CUAC-Advancedサーバにインストールする60日間の評価ライセンスが電子メールで送信されます。

## CUAC-Advancedの購入ライセンスのアクティブ化

ステップ1:www.cisco.com/go/acを参照し[ます](#)

ステップ2：このサイトにログインします(サイトがCCOアカウントに関連付けられていないため、登録が必要な場合は、[詳細の登録]を選択します)。

ステップ3：ログインしたら、[ACTIVATE PURCHASED SOFTWARE]を選択します

ステップ4：リセラーを選択します(リセラーが存在しない場合は、[リセラーの追加]を選択し、詳細を入力します)。

ステップ5：お客様を選択します(リセラーがない場合は、[お客様の追加]を選択し、詳細を入力します)。

ステップ6：サイトを選択します(リセラーが存在しない場合は、[サイトの追加]を選択し、詳細を入力します)。

ステップ7：製品バージョン10.Xまたはバージョン11.Xを選択します。

ステップ8:[CUCA Advanced]を選択します。

ステップ9:CUAC Advancedサーバで見つけられた登録コードを、左側のテキストボックスに入力します。

ステップ10：ソフトウェアの購入に使用した27文字のLACを入力します。

ステップ 11 : [Next] をクリックします。

ステップ 12 : [Submit] をクリックします。

その後、CUAC Advancedサーバにインストールするパーマネントライセンスが電子メールで送信されます。

## CUAC-Advancedのアップグレードライセンスのアクティブ化

ステップ1: [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)を参照し**ます**

ステップ2 : このサイトにログインします(サイトがCCOアカウントに関連付けられていないため、登録が必要な場合は、[詳細の登録]を選択します)。

ステップ3 : ログインしたら、[ACTIVATE PURCHASED SOFTWARE]を選択**します**

ステップ4 : リセラーを選択します(リセラーが存在しない場合は、リセラーを追加し、詳細を入力します)。

ステップ5 : お客様を選択します(リセラーがない場合は、[お客様の追加]を選択し、詳細を入力します)。

ステップ6 : サイトを選択します(リセラーが存在しない場合は、[サイトの追加]を選択し、詳細を入力します)。

ステップ7 : 製品バージョン10.Xまたはバージョン11.Xを選択**します**。

ステップ8:[CUAC Advanced]を選択**します**。

ステップ9:CUACアドバンスドサーバWebサイトで見つけられた登録/マシンコードを左側のテキストボックスに入力します。

ステップ10 : ソフトウェアの購入に使用した27文字のLACを入力します。

ステップ 11 : [Next] をクリックします。

ステップ12:LACのタイプがUnified Communications Software Subscription(UCSS)の場合、アップグレードライセンスであることを確認するプロンプトが表示されます。[OK] をクリック**します**。

ステップ13 : 以前に登録したCUACサーバの登録コードまたはLACを入力します。ライセンスプロセスを完了するには、この情報を提供する必要があります。

ステップ 14 : [Submit] をクリックします。

その後、CUAC-Advancedサーバにインストールするパーマネントライセンスを電子メールで送信**します**。

## CUAC-Advancedサーバにライセンスをインストールする手順

ライセンスが生成されると、インストール用のRedundancy Group Facility(RGF)ファイルがCUAC-Advancedサーバに電子メールで送信**されます**。

ライセンスをインストールするには、次の手順を実行します。

ステップ1:CUAC Advanced Webサイトで、[ヘルプ(Help)] > [ライセンス(Licensing)]に移動します。

ステップ2:[Registration File]ラジオ・ ボタンを選択します。

ステップ3:RGFファイルを参照し、[RGF File]を選択し、[Open]をクリックします。

ステップ4:[Save]をクリックします。

ライセンスが検証されると、CUACサーバは正常に動作し、永続的なライセンスが付与されます。