



## VPN グループの設定

この章では、VPN グループの作成手順について説明します。VPN グループを作成した後、設定した VPN ゲートウェイのいずれかをこのグループに追加できます。


この章は、次の内容で構成されています。

- 「VPN グループの検索」(P.19-1)
- 「VPN グループの設定」(P.19-2)

## VPN グループの検索

VPN グループを検索するには、次の手順を実行します。

### 手順

- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[拡張機能(Advanced Features)] > [VPN(VPN)] > [VPNグループ(VPN Group)] の順に選択します。
- [VPN グループの検索と一覧表示 (Find and List VPN Groups)] ウィンドウが表示されます。アクティブな (前の) クエリーのレコードもウィンドウに表示される場合があります。
- ステップ 2** データベースのすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認して、[ステップ 3](#) に進みます。
- レコードをフィルタリングまたは検索するには、次の手順を実行します。
- 最初のドロップダウン リスト ボックスから、検索パラメータを選択します。
  - 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから、検索パターンを選択します。
  - 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。
-  **(注)** 検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。条件を追加すると、指定したすべての条件に一致するレコードが検索されます。条件を削除するには、[-] ボタンをクリックして最後に追加した条件を削除するか、[フィルタのクリア (Clear Filter)] ボタンをクリックして追加したすべての検索条件を削除します。
- ステップ 3** [検索 (Find)] をクリックします。
- 一致するすべてのレコードが表示されます。[ ページあたりの行数 (Rows per Page)] ドロップダウン リスト ボックスから異なる値を選択すると各ページに表示される項目数を変更できます。
- ステップ 4** 表示されたレコードリストから、目的のレコードのリンクをクリックします。



**(注)** リストの見出しに上向きまたは下向きの矢印がある場合は、その矢印をクリックして、ソート順序を逆にします。

ウィンドウに選択した項目が表示されます。

## VPN グループの設定

VPN グループを追加、更新、またはコピーするには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[ 拡張機能 (Advanced Features) ] > [ VPN(VPN) ] > [ VPN グループ (VPN Group) ] の順に選択します。

**ステップ 2** 次の作業のいずれかを実行します。

- 新しいプロファイルを追加するには、検索ウィンドウの [ 新規追加 (Add New) ] をクリックし、[ステップ 3](#)に進みます。
- 既存の VPN グループをコピーするには、「[VPN グループの検索](#)」(P.19-1) の説明に従い、適切なプロファイルを見つけて、コピーする VPN グループの横に表示されている [ コピー (Copy) ] ボタンをクリックし、[ステップ 3](#)に進みます。
- 既存のプロファイルを更新するには、「[VPN グループの設定](#)」(P.19-2) の説明に従い、適切な VPN グループを見つけて、[ステップ 3](#)に進みます。

[ 新規追加 (Add New) ] をクリックすると、各フィールドのデフォルト設定を示した設定ウィンドウが表示されます。[ コピー (Copy) ] をクリックすると、設定をコピーした設定ウィンドウが表示されます。

**ステップ 3** [表 19-1](#) の説明に従って、適切な設定を入力します。

**ステップ 4** [ 保存 (Save) ] をクリックします。

表 19-1 VPN グループの設定値

フィールド	定義
[VPN グループ名 (VPN Group Name)]	VPN グループの名前を入力します。
[VPN グループの説明 (VPN Group Description)]	VPN グループの説明を入力します。

表 19-1 VPN グループの設定値 (続き)

フィールド	定義
[ 使用可能なすべての VPN ゲートウェイ (All Available VPN Gateways)]	スクロールして、使用可能なすべての VPN ゲートウェイを表示します。
[ この VPN グループ内で選択されたゲートウェイ (Selected VPN Gateways in this VPN Group)]	上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、使用可能な VPN ゲートウェイをこの VPN グループに入れたりグループから外したりします。  VPN クライアントで重大なエラーが発生して、特定の VPN ゲートウェイに接続できない場合、VPN クライアントはリスト内の次の VPN ゲートウェイに接続しようとします。  <b>(注)</b> 1 つの VPN グループに最大 3 つの VPN ゲートウェイを追加できます。また、VPN グループ内の証明書数は、合計で 10 までです。

