



CHAPTER 19

Cisco Unity Connection SRSV の PIN とパスワードの保護

次の項を参照してください。

- 「Cisco Unity Connection SRSV のパスワードと共有秘密」 (P.19-1)
- 「Cisco Unity Connection SRSV ユーザ PIN の変更」 (P.19-1)

Cisco Unity Connection SRSV のパスワードと共有秘密

中央の Connection サーバから Connection SRSV サーバに対するすべての要求では、通信用の Connection SRSV の管理者クレデンシャルが使用されます。一方、Connection SRSV から Connection への要求では認証用の秘密トークンが使用されます。

中央の Connection サーバは、サーバへのアクセスを認証するために Connection SRSV の管理者ユーザ名とパスワードを使用します。Connection SRSV のユーザ名とパスワードは、中央の Connection サーバに新しいブランチを作成する際に Connection データベースに保存されます。

Connection SRSV の各プロビジョニング サイクルの間、中央の Connection サーバは秘密トークンを生成し、Connection SRSV とトークンを共有します。Connection SRSV サイトからのプロビジョニングが完了すると、同じトークンを使用して Connection に通知します。その後、このトークンは、プロビジョニング サイクルが完了するとすぐに Connection サーバと Connection SRSV サーバの両方から削除されます。このライントタイム トークン キーの概念は、共有秘密として知られています。

Connection SRSV の詳細については、『Cisco Unity Connection Survivable Remote Site Voicemail (SRSV) Guide for Cisco Unity Connection』Release 9.x を参照してください。このドキュメントは、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/quick_start/guide/9xcucqsgsrsv.html から入手可能です。

Cisco Unity Connection SRSV ユーザ PIN の変更

Connection SRSV ユーザの PIN を変更する場合は、Cisco Unity Connection の管理のインターフェイスを使用して変更できます。選択したユーザの PIN を変更したら、関連するブランチをプロビジョニングして、Connection SRSV データベースのユーザ情報を更新する必要があります。



(注)

Cisco Unity Connection SRSV の管理インターフェイスを使用して SRSV ユーザの PIN を変更することはできません。

