

firepower CLI(Command Line Interface)에서 업데이트 버전 확인

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[약어](#)

[다른 업데이트 버전 확인](#)

[1. 제품 소프트웨어 버전](#)

[2. SRU 및 VDB 업데이트 버전](#)

[3. GeoDB 업데이트 버전](#)

소개

이 문서에서는 Firepower CLI(Command Line Interface)에서 여러 업데이트 버전을 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

Cisco에서는 다음 제품에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

- FMC(Firepower Management Center)
- FTD(Firepower Threat Defense)

약어

- FMC(Firepower Management Center)
- FTD(Firepower Threat Defense)
- 보안 규칙 업데이트 또는 Sourcefire Rule Update(SRU)
- LSP(Lightweight Security Package)
- VDB(취약성 데이터베이스)
- 지리적 위치 데이터베이스(GeoDB)

다른 업데이트 버전 확인

1. 제품 소프트웨어 버전

FMC 및 FTD CLI에서 다음 명령을 사용하여 현재 실행 중인 제품 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

```
show version
```

예: FMC CLI의 명령 출력.

```
Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.  
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.  
All other trademarks are property of their respective owners.
```

```
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)  
Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)
```

```
>  
> show version  
-----[ FMC ]-----  
Model          : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169) <-  
UUID           : 6308d00c-54c3-11ee-a889-c4b0f35cec33  
Rules update version: 2023-10-02-002-vrt  
LSP version    : lsp-re1-20231002-1553  
VDB version    : 372  
-----
```

예: FTD CLI의 명령 출력.

```
Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.  
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.  
All other trademarks are property of their respective owners.
```

```
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)  
Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)
```

```
>  
> show version  
-----[ FTD ]-----  
Model          : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.0.5 (Build 72) <- - Di  
UUID           : 48797b40-463e-11ed-92b0-d0e26b47dcc4  
Rules update version : 2023-10-02-002-vrt  
VDB version    : 372  
-----
```

2. SRU 및 VDB 업데이트 버전

FMC 및 FTD CLI에서 다음 명령을 사용하여 현재 실행 중인 SRU(Snort2) 및 LSP(Snort3) 업데이트 버전, VDB 버전을 확인할 수 있습니다.

```
show version
```



```
LSP version      : lsp-rel-20231002-1553      <- - Display running LSP (Snort3) version.
VDB version      : 372                       <- - Display running VDB version.
```

3. GeoDB 업데이트 버전

FMC 및 FTD CLI(expert 모드)에서 다음 명령을 사용하여 현재 실행 중인 GeoDB 버전을 확인할 수 있습니다.

```
cat /var/sf/geodb/country_code_map_version
```

예: FMC CLI의 명령 출력.

```
Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.
All other trademarks are property of their respective owners.
```

```
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)
Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)
```

```
>
> expert
rirana@FMC:~$ sudo su -
Password:
root@FMC:~#
root@FMC:~# cd /var/sf/geodb/
root@FMC:/var/sf/geodb#
root@FMC:/var/sf/geodb# cat country_code_map_version      <- - To display running GeoDB update version
2023-09-25-100                                          <- - FMC GeoDB update version is 2023-09-25-
```

예: FTD CLI의 명령 출력.

```
Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.
All other trademarks are property of their respective owners.
```

```
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)
Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)
```

```
>
> expert
FTD:~$ sudo su -
Password:
root@FTD:~#
root@FTD:~# cd /var/sf/geodb/
root@FTD:geodb#
root@FTD:geodb# cat country_code_map_version      <- - To display running GeoDB update version.
2023-09-25-100                                  <- - FTD GeoDB update version is 2023-09-25-1
```

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.