



## 管理アカウントとパスワード

---

この章では、Cisco CallManager システムの管理アカウント、およびパスワードについての説明とガイドラインを記述します。この章の構成は、次のとおりです。

- [Administrator アカウント \(P.45-2\)](#)
- [BackAdmin アカウント \(P.45-2\)](#)
- [CCMCDR アカウント \(P.45-2\)](#)
- [CCMEML アカウント \(P.45-3\)](#)
- [CCMService アカウント \(P.45-3\)](#)
- [CCMServiceRW アカウント \(P.45-3\)](#)
- [SQLSvc アカウント \(P.45-4\)](#)
- [SQL Server 管理 \(sa\) アカウント \(P.45-4\)](#)
- [参考情報 \(P.45-5\)](#)



注意

---

アカウントごとに、クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## Administrator アカウント

Administrator アカウントは、Windows NT のデフォルトの管理アカウントです。Cisco CallManager は、このパスワードを使用しません。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用する必要があります。

---

## BackAdmin アカウント

BackAdmin アカウントは、Cisco CallManager システム上の Backup サービスをサポートします。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## CCMCDR アカウント

CCMCDR アカウントは、Cisco CDR Insert サービス、Cisco Tomcat サービス、および CAR ツールをサポートします。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## CCMEML アカウント

CCMEML アカウントは、Cisco CallManager Extension Mobility Logout サービスをサポートします。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## CCMSERVICE アカウント

CCMSERVICE アカウントは、Cisco Extended Functions サービスと Cisco RIS Data Collector サービスをサポートします。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## CCMSERVICEFW アカウント

CCMSERVICEFW アカウントは、Cisco CallManager サービスと Cisco CTIManager サービスをサポートします。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## CCMUser

CCMUser アカウントは、Cisco CallManager Web サイトへの匿名アクセスに使用します。このアカウントを使用すると、NT にログインせずに Cisco CallManager Web ページにアクセスできます。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## SQLSvc アカウント

SQLSvc アカウントは、Cisco CallManager システム内でサーバ間の対話に使用するコア アカウントとして動作します。このアカウントは Cisco Database Layer Monitor サービスをサポートします。データベース複製が正常に機能するためには、クラスタ内のすべてのマシン上でこのアカウントが同じである必要があります。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## SQL Server 管理 (sa) アカウント

このアカウントは、SQL Server のデフォルト管理アカウントです。sa パスワードの使用は、インストール時および移行時に限定されます。システムの大部分では、このアカウントは使用されません。



注意

---

クラスタ内の各サーバで同じパスワードを使用することをお勧めします。

---

## 参考情報

### 関連項目

- [Cisco CallManager グループ \(P.5-2\)](#)
- [コールアドミッション制御 \(P.5-15\)](#)
- [第 11 章「サービス」](#)

### 参考資料

- 『*Cisco CallManager アドミニストレーションガイド*』の「サービス パラメータの設定」
- *Cisco CallManager Release 4.1 インストレーションガイド*
- *Cisco CallManager Release 4.1 アップグレード手順*
- *Cisco IP Telephony Backup and Restore System (BARS) Administration Guide*
- *Cisco CallManager Serviceability アドミニストレーションガイド*
- *Cisco CallManager Serviceability System Guide*

