

# 회사 또는 개인의 LDAP 정보를 보려면 Softerra LDAP 브라우저를 어떻게 사용합니까?

## 목차

[질문](#)  
[증상](#)

## 질문

회사 또는 개인의 LDAP 정보를 보려면 Softerra LDAP 브라우저를 어떻게 사용합니까?

## 증상

LDAP 구조 트리를 보거나 최종 사용자에 대한 메일 변수/LDAP 특성을 볼 수 없습니다.

이 기술 자료 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다. 이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다. 자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

무료 Softerra LDAP 브라우저를 다운로드할 수 있는 링크:

- <http://www.ldapbrowser.com/>
- <http://www.ldapbrowser.com/download.htm>

1. 워크스테이션 또는 LDAP/AD 서버에 애플리케이션을 다운로드하여 설치합니다.
2. Softerra LDAP 브라우저를 시작하고 새 프로필을 만듭니다.  
파일 > 새 프로파일."ldapsrvr"와 같은 이름을 제공합니다.
3. "host" 섹션에 도메인 컨트롤러 또는 LDAP 서버의 IP 주소/호스트 이름을 입력합니다.
4. 포트에 "389" 또는 "3268"을 사용합니다.
5. "Base DN"은 비워둘 수 있습니다.
6. "User DN(사용자 DN)"에 회사 이메일 주소를 입력합니다.
7. 해당 비밀번호를 입력합니다.
8. "Connection Options(연결 옵션)"를 묻는 메시지가 표시되면 하단의 "Finish(마침)"를 클릭할 수 있습니다.
9. 이 시점에서 애플리케이션의 왼쪽에는 LDAP/Active Directory 서버의 디렉토리 구조가 표시됩니다.
10. 사용자 스키마가 들어 있는 컨테이너를 눌러 다른 속성/변수를 봅니다.
11. LDIF 파일에서 사용자 정보를 내보낼 수도 있습니다.이 파일은 메모장 또는 워드패드와 같은 텍스트 편집기를 통해 볼 수 있습니다.  
File(파일) > LDIF Export(LDIF 내보내기)로 이동하여 사용자 LDIF를 워크스테이션으로 내보냅니다.