

снартек 10

RTMT での SysLog Viewer の使用方法

SysLog Viewer でメッセージを表示するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** 次のいずれかのタスクを実行します。
 - Quick Launch Channel で
 - [System] をクリックします。
 - ツリー階層で、[Tools] をダブルクリックします。
 - [Syslog Viewer] アイコンをクリックします。
 - [System] > [Tools] > [SysLog Viewer] > [Open SysLog Viewer] を選択します。
- **ステップ2** [Select a Node] ドロップダウン リスト ボックスで、表示するログが保存されているサーバを選択します。
- ステップ3 表示するログのタブをクリックします。
- **ステップ4** ログが表示されたら、ログアイコンをダブルクリックして、同じウィンドウにファイル名のリスト を表示します。
- **ステップ5** ウィンドウの下部にあるファイルの内容を表示するには、ファイル名をクリックします。
- **ステップ6** 表示するエントリをクリックします。
- **ステップ7** syslog メッセージの全体を表示するには、その syslog メッセージをダブルクリックします。次の表 10-1 で説明されているボタンを使用して syslog メッセージを表示することもできます。

ント 列を大きくしたり小さくしたりするには、2つの列見出しの間にマウスのポインタを置く と表示される矢印をドラッグします。

\mathcal{P}

シト 列見出しをクリックしてメッセージの順序を並べ替えることができます。列見出しを1回 クリックすると、レコードが昇順で表示されます。小さな上向きの三角形は昇順である ことを示します。列見出しを再度クリックすると、レコードが降順で表示されます。小 さな下向きの三角形は降順であることを示します。列見出しをもう一度クリックすると、 レコードがソートされる前の状態で表示されます。

レント

(Filter By) ドロップダウン リスト ボックスでオプションを選択して、結果をフィルタできます。フィルタを削除するには、[Clear Filter]をクリックします。フィルタをクリアすると、すべてのログが表示されます。

表 10-1 Syslog Viewer のボタン

ボタン	機能	
Refresh	SysLog Viewer の現在のログの内容を更新します。	
	$\mathbf{\rho}$	
	ヒント	[Auto Refresh] チェックボックスをオンにすると、SysLog Viewer で syslog メッセージが 5 秒ごとに自動更新されます。
Clear	現在のログ	ゲの表示をクリアします。
Filter	選択する-	- 組のオプションに基づいて、表示されるメッセージを制限します。
Clear Filter	表示される	るメッセージのタイプを制限するフィルタを削除します。
Find	現在のログ	グで特定の文字列を検索できます。
Save	現在選択さ	されているログを PC に保存します。

追加情報

P.10-2の「関連項目」を参照してください。

関連項目

• Real-Time Monitoring Tool (RTMT) のインストールと設定 (P.2-1)