

Cisco Unified CallManager Dialed Number Analyzer への アクセス

Dialed Number Analyzer は、インストールの際、Cisco Dialed Number Analyzer と いう名前のサービスとしてインストールされます。この章では、サービスの開始 と停止の方法、および Dialed Number Analyzer へのログイン方法について説明し ます。

Dialed Number Analyzer へのアクセス、およびサービスの制御については、次の 項目を参照してください。

- ログイン (P.3-2)
- Dialed Number Analyzer サービスの開始(P.3-4)
- Cisco Unified CallManager Dialed Number Analyzer の停止とログアウト(P.3-6)

ログイン

Cisco Unified CallManager Dialed Number Analyzer の起動とログインは、インストール先のサーバから行うか、またはリモート PC から Web ブラウザ (Internet Explorer 6.0 以降のバージョン)を使用して行います。



Dialed Number Analyzer では Netscape Navigator はサポートされていません。

次に、Dialed Number Analyzer がインストールされているサーバからログインする手順について説明します。

手順

ステップ1 Start > Programs > Cisco Dialed Number Analyzer > Cisco Dialed Number Analyzer を選択します。

Enter Network Password ダイアログボックスが表示されます。

ステップ2 有効なユーザ ID を User Name フィールドに入力します。

ユーザ ID として administrator を使用してください。

- **ステップ3** そのマシンの administrator のログイン ID に対応するパスワードを Password フィールドに入力します。
- **ステップ4** OK をクリックします。

これで、Dialed Number Analyzer にログインしました。

次に、リモート PC から Dialed Number Analyzer にログインする手順について説 明します。

ログイン

手順

ステップ1 次の URL を使用して Dialed Number Analyzer にアクセスします。

https://<cmaddress>/dna/main.asp

<*cmaddress*> には、Dialed Number Analyzer がインストールされているノード名 または IP アドレスを指定します。

Enter Network Password ダイアログボックスが表示されます。

ステップ2 有効なユーザ ID を User Name フィールドに入力します。

ユーザ ID として administrator を使用してください。

- **ステップ3** そのマシンの administrator のログイン ID に対応するパスワードを Password フィールドに入力します。
- ステップ4 OK をクリックします。
- **ステップ5** これで、Dialed Number Analyzer にログインしました。

追加情報

P.3-6の「関連項目」を参照してください。

Dialed Number Analyzer サービスの開始

Cisco Unified CallManager Dialed Number Analyzer サービスをインストールする と、自動的に開始されます。Dialed Number Analyzer サービスが開始されている ことを確認するには、ツールのステータスを確認します。ステータスを確認する には、Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Services に移動し て、サービスのステータスを確認します。Started と表示される必要があります。

サービスの開始と停止は、Dialed Number Analyzer から実行できます。ここでは、 ツールから Dialed Number Analyzer サービスを開始する手順について説明しま す。

ツール内から Dialed Number Analyzer サービスを開始するには、まず、適切な URL を使用してサービスにアクセスします。サービスを開始するには、次の手 順を実行します。

手順

ステップ1 次の URL を使用して Dialed Number Analyzer にアクセスします。

https://<cm-machine>/dna/main.asp

<*cm-machine*> には、Dialed Number Analyzer がインストールされている Cisco Unified CallManager サーバの IP アドレスまたは名前を指定します。

ステップ2 Service > Control Center を選択します。

Control Center ウィンドウが表示されます。Service Name-NT Service 列に Dialed Number Analyzer が表示されます。



Services ダイアログボックスを使用してサービスを開始済みの場合は、ス テータスが Started と表示されます。

ステップ3 対応する Action 列で、Start をクリックします。

ステップ4 サービスが開始され、Status 列にステータスが Started と表示されます。



サービスを開始するたびに、Dialed Number Analyzer は Cisco Unified CallManager データベースと同期化されます。



Dialed Number Analyzer サービスは、開始されるとアイドル優先順位で動作しま す。優先順位を Normal またはそれ以上に変更すると、Cisco Unified CallManager のパフォーマンスに影響を与える場合があります。サービスは低優先順位で動作 しますが、Cisco Unified CallManager の使用率がピークになる時間帯にはサービ スを開始しないことをお勧めします。

追加情報

P.3-6の「関連項目」を参照してください。

Cisco Unified CallManager Dialed Number Analyzer の停止とログアウト

Cisco Unified CallManager Dialed Number Analyzer の停止 とログアウト

必要ない場合は、Dialed Number Analyzer サービスを停止できます。ここでは、 Dialed Number Analyzer サービスを停止してこのツールからログアウトする手順 について説明します。

手順

ステップ1 Dialed Number Analyzer において Service > Control Center を選択します。

Control Center ウィンドウが表示されます。Service Name-NT Service 列に Dialed Number Analyzer が表示されます。Status には Started と表示されます。

ステップ2 対応する Action 列で、Stop をクリックします。

サービスが停止され、Status 列にステータスが Stopped と表示されます。

Dialed Number Analyzer を終了するには、サービスを停止した後でブラウザ ウィ ンドウを閉じます。

追加情報

P.3-6の「関連項目」を参照してください。

関連項目

- ログイン (P.3-2)
- Dialed Number Analyzer サービスの開始(P.3-4)
- Cisco Unified CallManager Dialed Number Analyzer の停止とログアウト(P.3-6)