

C H A P T E R

2

Dialed Number Analyzer へのアクセス

Dialed Number Analyzer は、Cisco Unified Communications Manager の一部としてインストールされま す。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーション ガイド*』を 参照してください。

Dialed Number Analyzer は、Cisco Unified Communications Manager の機能サービスとしてインストールされます。この章では、サービスの有効化、無効化、開始、停止の方法、および Dialed Number Analyzer へのログイン方法について説明します。

Dialed Number Analyzer へのアクセス、およびサービスの制御については、次の項目を参照してください。

- ログイン (P.2-2)
- Dialed Number Analyzer サービスの有効化 (P.2-3)
- Dialed Number Analyzer の開始、停止、再開 (P.2-4)
- Dialed Number Analyzer の無効化 (P.2-5)

OL-14823-01-J

ログイン

ここでは、リモート サーバから Dialed Number Analyzer にログインする手順について説明します。

手順

ステップ1 DNA にアクセスするには、Cisco Unified Communications Manager Serviceability で [Tools] > [Dial Number Analyzer] を選択します。

次の URL を使用することもできます。

https://<cm-machine>/dna

<*cm-machine*> には、Dialed Number Analyzer がインストールされているノード名または IP アドレス を指定します。

[Enter Network Password] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ2 有効なユーザ ID を [User Name] フィールドに入力します。

ユーザ ID として Unified CMAdministrator を使用してください。

- **ステップ3** そのマシンの Unified CMAdministrator のログイン ID に対応するパスワードを [Password] フィールドに入力します。
- ステップ4 [OK] をクリックします。
- **ステップ5** これで、Dialed Number Analyzer にログインしました。

追加情報

Dialed Number Analyzer サービスの有効化および無効化は、適切な URL を使用して Cisco Unified Communications Manager Serviceability にアクセスして実行します。サービスを有効にするには、次の手順を実行します。

Dialed Number Analyzer をサービスとしてインストールすると、自動的に起動されます。Dialed Number Analyzer サービスが開始されていることを確認するには、ツールのステータスを確認しま

手順

す。

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager Serviceability にアクセスします。
- ステップ2 [Tools] > [Service Activation] を選択します。

Dialed Number Analyzer サービスの有効化

[Service Activation] ウィンドウが表示されます。

ステップ3 [Unified CMServices] リストから [Cisco Dialed Number Analyzer] を選択し、[Save] をクリックします。



サービスがすでに有効である場合、[Activation Status] は Activated と表示されます。

ステップ4 サービスが有効になり、[Activation Status] 列にステータスが Activated と表示されます。

(注)

DNA サービスは、有効にした後で自動的に開始されます。サービスの停止、開始、再開については、P.2-4の「Dialed Number Analyzer の開始、停止、再開」を参照してください。



サービスを開始するたびに、Dialed Number Analyzer は Cisco Unified Communications Manager デー タベースと同期化されます。

追加情報

Dialed Number Analyzer の開始、停止、再開

Dialed Number Analyzer サービスは、Cisco Unified Communications Manager Serviceability を使用して 有効にすると自動的に開始されます。ここでは、Dialed Number Analyzer サービスを停止または再開 する手順について説明します。

手順

ステップ1 Cisco Unified Communications Manager Serviceability で、[Tools] > [Control Center - Feature Services] を選択します。

[Control Center-Feature Services] ウィンドウが表示されます。

ステップ2 [Servers] ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco Unified Communications Manager のサーバを選 択します。

[Unified CMServices] において、[Service Name] 列の下に Dialed Number Analyzer が表示されます。



P.2-3 の「Dialed Number Analyzer サービスの有効化」を参照して Dialed Number Analyzer を 有効にした場合、[Status] には Activated と表示されます。

- **ステップ3** Dial Number Analyzer に対応したチェックボックスをオンにします。
- ステップ4 Dialed Number Analyzer サービスを再開する場合は、[Restart] をクリックします。

サービスが再開し、「Service Successfully Restarted」というメッセージが表示されます。

ステップ5 Dialed Number Analyzer サービスを停止する場合は、[Stop] をクリックします。

サービスが停止し、「Service Successfully Stopped」というメッセージが表示されます。

ステップ6 停止している Dialed Number Analyzer サービスを開始する場合は、[Start] をクリックします。

サービスが開始し、「Service Successfully Started」というメッセージが表示されます。

追加情報

Dialed Number Analyzer の無効化

必要ない場合は、Dialed Number Analyzer サービスを無効にすることができます。ここでは、Dialed Number Analyzer サービスを無効にしてこのツールからログアウトする手順について説明します。

手順

ステップ1 Cisco Unified Communications Manager Serviceability において、[Tools] > [Service Activation] を選択します。

[Service Activation] ウィンドウが表示されます。

ステップ2 [Servers] ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco Unified Communications Manager のサーバを選 択します。

> [Unified CMServices] において、[Service Name] 列の下に Dialed Number Analyzer が表示されます。 [Status] には Activated と表示されます。

ステップ3 Dial Number Analyzer に対応したチェックボックスをオフにし、[Save] をクリックします。

サービスが無効になり、[Status] 列にステータスが Deactivated と表示されます。

Dialed Number Analyzer を終了するには、サービスを停止した後でブラウザ ウィンドウを閉じます。

追加情報

関連項目

- ログイン (P.2-2)
- Dialed Number Analyzer サービスの有効化 (P.2-3)
- Dialed Number Analyzer の開始、停止、再開 (P.2-4)
- Dialed Number Analyzer の無効化 (P.2-5)

シスコのその他の文書

- Cisco Unified Communications Manager $\mathcal{I} \lor \mathcal{I} \land \mathcal{V} \vdash \mathcal{V} = \mathcal{V} \lor \mathcal{I} \land \mathcal{V}$
- Cisco Unified Communications Manager \mathcal{P} ドミニストレーションガイド
- Cisco Unified Communications Manager Serviceability \mathcal{DRFA} \mathcal{IIF}
- Cisco Unified Communications Manager Serviceability \mathcal{T} \mathbb{K} \mathbb{S} = \mathcal{I} \mathbb{K} \mathcal{L} \mathcal{L}